Open-Base Ⅱ操作マニュアル

Ver. 6.1 2017/09/01 Ver. 7.1 2023/12/05



目次

1 はじめに	6
1-1 GIS基本用語	6
1-2 図形と属性の関係	7
2 システムの機能一覧	
3 ログイン画面	
4 初期画面	
5 GIS 基本機能	
5-1 地図の拡大/縮小	
5-2 地図の移動	
5-3 地図の計測	
6 図面切り替え	
6-1 図面切り替え	
6-2 2 画面表示	
6-3 写真図	
6-4 背景地図(タイル画像)	
6-5 背景レイヤ(WMS 画像)	
7 地物の参照	
7-1 吹き出し	
7-2 単票	
7-3 単票(複数から)	
7-4 まとめて表示	
7-5 添付ファイル参照	
7-6 地物更新	
7-7 地物登録	
8 地物の検索	
8-1 地物検索	
8-2 住所検索	
8-3 座標(緯度、経度)検索	
9 地物の情報一覧	
9-1 属性一覧	
9-1-1 図面表示	
9-1-2 属性表示	
9-1-3 属性更新	
9-1-4 リンク設定	
9-1-5 リンク解除	
9-1-6 図形入力	
9-2 検索、表示	
9-2-1 項目選択	
9-2-2 並び替え	
9-2-3 条件検索	
9-2-4 コード変換	
9-3 絞り込み(全文検索)	
9-4 強調表示	
9-5 選択表示	
9-6 CSV 作成	

 10 地物の絞り込み	
10-1 領域制限	
10-2 図形選択制限	
10-3 地図表示制限	
11 印刷	53
11-1 ラスタ印刷とSVG印刷	53
11-2 標準印刷	54
11-3 分割印刷	
11-4 レイアウト印刷	
11-4-1 印刷設定可能な情報	
11-4-2 レイアウト可能な項目	
12 凡例	
13 レイヤON/OFF	63
14 レイヤグループ管理	64
14-1 操作メニュー説明	64
14-2 レイヤグループの追加	65
14-3 レイヤグループの削除	65
14-4 レイヤグループへのレイヤ登録	
14-5 レイヤグループからのレイヤ削除	
15 位置情報	
16 データ切り出し	
17 地物の登録	
17-1 地物の登録、作図、図形編集の関係	72
17-2 ポリゴン登録	73
17-2-1 ポリゴン入力時の補助機能	75
1 7-2-2 ポリゴン入力後の補助機能	
17-3 ポリゴン修正	
17-4 ポリゴン削除	
17-5 ライン登録	
17-5-1 ライン入力時、入力後の補助機能	
17-6 ライン修正	
17-7 ライン削除	
17-8 ポイント登録	
17-8-1 ポイント入力時、入力後の補助機能	
17-9 ポイント修正	
17-10 ポイント削除	
18 作図	
18-1 作図機能	
18-2 表示	
18-3 入力	91
18-3-1 点入力	
18-3-2 線入力	94
18-3-3 面入力	
18-4 編集	
18-4-1 点編集	
18-4-2 線編集	
18-4-3 面編集	
18-4-4 添付画像	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 北勢の波り込み. 10-1 領域制限 10-2 宮が遊水制限 11-1 ラスタ印刷とSVG印刷 11-1 ラスタ印刷とSVG印刷 11-1 ラスタ印刷とSVG印刷 11-2 提準印刷 11-4 1日帰設定可能な頂報 11-4-1 日帰設定可能な頂報 11-42 レイアウト印刷 11-42 レイアクトの副 11-42 レイアグトー可能な項目 2 凡列 3 レイヤグハーブ管理 144 レイヤグハーブで適加 143 レイヤグハーブでの道加 144 レイヤグハーブでの道加 145 レイヤグハーブでのレイヤ督録 144 レイヤグハーブホークトロージー 145 レイヤグハーブホークトロージー 144 レイヤグハーブや回転 145 レイヤグハーブやのシーヤヤ留録 145 レイヤグハーブやのシーヤを 145 レイヤグハーブからのレイヤ留録 145 レイヤグハーブからのレイヤ留録 145 レイヤグハーブからのレイヤ目除 5 位置情報 6 データ切り出し 7 北勢の登録 17-2 ポリゴン入力時の補助機能 17-2 ポリゴン人力後の 17-3 ポリゴン人力時、

18-5	移動	. 101
18-	5-1 点移動	. 101
18-	5-2 線移動	. 102
18-	5-3 面移動	. 103
18-6	レイヤ管理	.104
18-7	ダウンロード	.105
18-8	アップロード	.106
19	図形編集	. 107
19-1	ポリゴン編集	.108
19-2	ライン編集	. 115
19-3	ポイント編集	. 115
19-4	新規図形の入力	. 116
19-5	図形の移動	. 116
19-6	図形の回転	. 116
19-7	図形の拡大・縮小	. 117
19-8	図形の結合	. 117
19-9	図形の分割	. 118
19-10) 図形の接触	.120
19-11	共有点の移動	.121
19-12	2 共有線分の修正	.122
19-13	3 図形の削除	.123
19-14	変更の取消	.123
19-15	う 全変更の取消	.123
19-16	; 変更内容の保存	.123
20 4		.124
20-1		. 126
20-1-	1 ホリコン設定	.127
20-	1-2 フイン設定	.129
20-	1 - 3 ジンホル設定	.131
20-	1-4 ハターン/フイン/シンホル/カフー	. 133
20-2	凶面登録 ≪フンク≫	.134
20-	2-1 フンク設定	.134
20-	2-2 アンフレート作成	.136
20-	2-3 フンク衣示と null、空日 9 4 - 海へニング	137
20-	2 ⁻ 4 復合フレク	.138
20-3		139
20-	3^{-1} 成たナ順	140
20-	5-2 オノンヨン、ての他	140
20-4	ノベク 一 設 に	142
20-5 20-6	腐吐刑权政定	145
20°0 20-7	咳咳吗吗%以及 印刷設定	140 119
20°1 20-2	Ph/P90X人	1190 1
20°0 20-0		140
20 ⁻ 9 21 -	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	150
2 I ∽ 9 9 ≣	一	150
∠∠ ⊮ 99-1	当40日で3	151
44 I 99-9		156
	→ Π ΨΕΥΝ >> J	. 100

22-3	3 筆入力	
22-4	4 印刷	
22-5	5 計測データ検索	
$2\ 3$	名寄せ検索	
24	グラフ表示	
24-1	1 円グラフ	
24-2	2 棒グラフ	
24-3	3 積み上げ棒グラフ	

1 はじめに

Open-Base Ⅱの操作説明の前に、GIS (Geographic Information System: 地図情報システム) に関する 用語、扱うデータの関係等の概要を説明します。

1-1 G I S基本用語

属性: 通常のデータベースで扱う文字・数値情報を意味します。 図形データに対して「属性」と呼びます。

テーブル:

- 属性データの集合の呼び方。
 例) 顧客テーブル(顧客マスタのテーブル)
 目標物テーブル(目標物マスタのテーブル)
 路線テーブル(路線マスタのテーブル)
 駐車場テーブル(駐車場マスタのテーブル)
- 図形: GISで扱う図形情報(点、線、面)を属性データに対して「図形」と呼びます。 図形はそれぞれ以下の様に呼ばれます。
 - 点 ポイント
 - 線 ライン
 - 面 ポリゴン
- レイヤ:GISで扱う図形データの集合の呼び方。
 - 例) 目標物レイヤ(目標物マスタのそれぞれの位置を表す点データ)
 路線レイヤ(路線マスタのそれぞれの位置を表す線データ)
 駐車場レイヤ(駐車場マスタのそれぞれの位置を表す面データ)
- リンク:属性と図形(テーブルとレイヤ)が紐付けられていることを、リンクしていると言います。
 例) 目標物テーブルと目標物レイヤはリンクしている。
 路線テーブルと路線レイヤはリンクしている。
 駐車場テーブルと駐車場レイヤはリンクしている。



地物 : G I S で管理する対象です。通常は図形と属性を対で管理します。
 (例) 顧客(顧客マスタと所在地ポイント)
 筆(課税マスタと筆ポリゴン)

ピック:地物をマウスでクリックすることを、本マニュアルでは、「ピック」と呼びます。

ランク表示:

地物をその属性によって色分け表示したり、その属性によってシンボルを変えて表示すること を、本マニュアルでは。ランク表示と呼びます。

1-2 図形と属性の関係



図形と属性とのリンクは1対1または1対nです。 図形と属性のリンクは必須ではありません。

背景レイヤ等、図形のみで属性とリンクしていないレイヤも存在します。 宛名マスタ等、属性のみで図形とリンクしていないテーブルも存在します。

GISは、リンクした図形と属性のデータベースを扱う情報処理システムとなります。

2 システムの機能一覧

Open-Base Ⅱは、大きく分けて以下の機能があります。

(注意) お客様のアプリケーション、環境によりすべての機能が実装されているわけではありません。

・GIS 基本機能





・図面切り替え 図面の切り替えを行ないます。 操作方法は 「6 図面切り替え」 を参照 日本
 日 11 普通併用商業 1011年2022 2018年723 - マ 和生活の主要 - デまた またれてある 一定れてある 一定れてある 一定れてある 普通併用商業 140000 62.41 1279: (11) (11) (11) (11) 550 MR 24647.8 6/21/10/8 普通併用商業 145000 024C 590-A

・地物の参照
 地物の情報(属性)表示を行ないます。
 操作方法は
 「7 地物の参照」を参照



・地物の検索 住所検索、地物の所在地検索を行います。 操作方法は 「8 地物の検索」 を参照

	図画検索設定 -	ſ	地域情報_点_検索	ミタイトル) 3	•	a de la construcción de la const	
	タイトル(あいまい): テスト		5 件の候補が見つ タイトル	<u>かりました</u> 種別	<u>-</u> 住所			
	図面検索		GPSテスト gpsテスト	G P S G P S	船橋市本町4-14-31 船橋市湊町2-1-16	ひまわり 整骨院		
			テストホテル モバイル テスト	観光・宿 お店	船橋市海神1-9-8 ?		5 天作豆腐	海神公
I	条件:なし		四ナスト	シルメ	1161円/時伸3 - 5 - /		the second secon	//``

・地物の情報一覧 地物の属性の一覧表示(検索、CSV出力、他)を行ないます。 操作方法は 「9 地物の情報一覧」 を参照



・地物の絞り込み 表示する地物を属性の内容で絞り込みます。





切り貼りして大きな紙地図を作成できる分割印刷を行ないます。 操作方法は 「11-3 分割印刷」 を参照



- ・地物の登録 地物(図形、属性)を登録する機能です。
- ・作図 お絵かき機能です。 点、線、面のKMLを作成し、ダウンロード可能です。
- ・図形編集 高度な図形編集機能です。

・登録図面 表示する地物・表示方法(色塗り、シンボル表示等)を任意に設定可能です。 設定した図面内容は、任意の名前で登録、呼び出し可能です。



3 ログイン画面

(© ☆ ©
地図情報システム・Web)	地図情報システム・Web-GIS
	ユーザD: peck パスワード: ユーザEEE リセット
	通知済の「ユーザロ」と「バスワード」を入力して [ユーザ認証] ボタンを押してください
	背景マップ: 図基盤地図情報 MOpenStreetWap MGoogle Map V3 図地理院地図 図NTT GEOSPACE 図IPO 表示モード: ●自動判定 OPC Oモバイル 文字サイズ: ●小 ○中 ○大
	$\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$ \Rightarrow \mathbf{E} \mathbf{E} :
	地図宿銀ジステム。Wab-GIS
	ユーザID: [neojs
	パスワード: …
	ユーザ経証 リセット
	通知済の「ユーザID」と「パスワード」を入力して [ユーザ認証] ボタンを押してください
	背景マップ: ● 基盤地図情報 ● OpenStreetMap ● Google Map V3 ● 地理院地図 ● NTT GEOSPACE ● IPC 表示モード: ● 自動判定 ● P C ● モバイル 文字サイズ: ● 小 ● 中 ● 大
	地図情報システム・Web-dt5 Version2.0 by neodIs

ブラウザのアドレスに、Open-Base IIの URL を入力します。

ログイン画面が表示されるので、通知済の「ユーザ ID」と「パスワード」を入力 「ユーザ認証」ボタンをマウスでクリックします。

背景マップのチェックボックスは、後記の選択可能な「背景地図」と関連しています。

文字サイズは、ログイン後に表示される文字のサイズとなります。

4 初期画面



ログイン画面での認証が終わると、以下の初期画面が表示されます。

初期画面では、最初の登録図面が表示されます。

メニュータブ:

メニューウィンドウの切り替えを行います。

メニューウィンドウ:

地図表示設定、属性検索設定、位置情報等の各種メニューが配置されています。 各グループは最小化と、表示順の入れ替え(タイトルバーのマウスドラッグ)が可能です。

地図表示ウィンドウ:

検索された図面が表示されます。 図面の属性表示でも使用します。



5 GIS 基本機能

地図の拡大/縮小/移動を行ないます。

5-1 地図の拡大/縮小

地図表示ウィンドウの左上の「+」クリック、もしくはマウスホイール上回転で地図の拡大を行ないます。 地図表示ウィンドウの左上の「-」クリック、もしくはマウスホイール下回転で地図の縮小を行ないます。



縮尺は背景地図「なし」の場合には「任意縮尺」が使用可能となります。 後述の背景(タイル画像)を使用した場合には、縮尺は「レベル」表記となります。



5-2 地図の移動

地図表示ウィンドウ上で、マウスドラッグで地図の表示位置の移動を行ないます。



5-3 地図の計測

地図表示ウィンドウ内の「計測」ボタンをクリックして、「距離・面積計測」ウィンドウを表示します。



地図表示ウィンドウで、距離、面積、角度の計測が可能です。



距離計測 「距離」ボタンをクリック後、 マウスで線を入力します。

入力終了はダブルクリックです。

ブラウザの左下にガイダンスが表示されます。





面積計測 「面積」ボタンをクリック後、 マウスで領域を入力します。

入力終了はダブルクリックです。

ブラウザの左下にガイダンスが表示されます。





角度計測 「角度」ボタンをクリック後、

マウスで線分(3点)を入力します。

ブラウザの左下にガイダンスが表示されます。

線入力 > ダブルクリック:終了

6 図面切り替え

図面の切り替えを行ないます。

図面とは、表示する地物、表示方法(色、シンボル、パターン)、文字表示等をセットにして名前を付けた ものです。

図面の登録、変更方法は、「20 登録図面」を参照願います。

6-1 図面切り替え

図面の一覧から図面を選択します。



6-2 2 画面表示

画面を2分割して表示します。

画面分割を「左右/上下」から選択します。 分割を中止する場合は、「なし」を選択します。 表示設定は、それぞれの画面に対して行うことが出来ますが、拡大縮小・移動は、分割画面は連動して動 作します。



6-3 写真図

航空写真等、座標付きイメージを、背景として重ねて表示可能です。 透過度の指定も可能です。

写真図: 平成09年 🗸
(透過度) 20% 🗸

6-4 背景地図 (タイル画像)

背景地図として、OpenStreetMap,、地理院地図、Google マップ等のタイル画像を表示可能です。 背景地図は透過度の指定、グレースケール表示も可能です。 タイル画像の背景を使用した場合には、縮尺は「レベル」表記となります。

- ※タイル画像とは、特定縮尺ごとに画像を格子状に分割した画像群で、Web で使用される地図に多く用いられるものです。有償、無償があります。
 - 有償: GEOSPACE CDS (NTT 空間情報(株)、Google マップ。。。
 - 無償: OpenStreetMap、地理院地図

基本 検索 印刷 分割印刷 作图		
地図表示設定		20
	五 十翁川	* 亀山公園
	/なし **#航空写真H25**	
写真図: なし ▼	**都市計画図**	
背景地図:	**都市計画図+地理院地図**	- 天使
GEOSPACE 🗸	GEOSPACE	
(透過度) 0% 🗸 🗆 グレー	OSM OSM(サイクリング) OSM(交通)	
縮尺:レベル17 ∨	か理院地図	
	地理院地図(淡色地図)	
困性検索設定	地理院地図(色別標高図) 地理院地図(空中写真)	
自治会区域面 ✔ ✔ 吹き出し	23.20 8	
	Called Called College	Sa.
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	山口市道防本部
唐任一覧表示		
6		



背景の透過度を変更

基本 検索 印刷 分割印刷 作团	
地図表示設定 -	
[2画面表示]	
「自治会区域 ♥」 写真図: なし, ♥	REPERTING VALUE
地理院地図(空中写具) ♥ (透過度) 50% ♥ □グレー	
縮尺:レベル17 ~	
届性検索設定 —	
自治会区域面 🗸 🗹 吹き出し	the second se
□更新モード	果日石町 内芸
属性一覧表示	CARLON TO
	allow the state of the second

背景をグレースケールで表示



6-5 背景レイヤ (WMS 画像)

背景地図として、WMS配信される地図画像を表示可能です。 背景地図は透過度の指定、グレースケール表示も可能です。 WMS画像の背景を使用した場合には、縮尺はタイル画像のように「レベル」表記に限定されません。

※WMSとは、タイル画像同様にクライアントからの要求に対して地図画像を配信するサービスですが、 元々のベクトル地図を要求時に画像化して配信するために、任意の縮尺表示が可能となります。

サンプル

背景として WMS 基盤地図を表示



7 地物の参照

地物の情報(属性)の表示を行ないます。 地図上に表示されている地物をマウスクリック(ピック)することにより情報が表示されます。

最初に、属性検索設定メニューで検索対象の属性ファイルを選択し、対象地物をピックします。



表示方法は以下の方法があります。

7-1 吹き出し
7-2 単票
7-3 単票(複数から)
7-4 まとめて表示
7-5 添付ファイル参照

基本 レイヤ 制限 印刷 アラリ その他 住所を入力	検索	再表示	登録回管理	₽ ログイン
地図表示認定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ポイント」 詳細 🛛 ああいいうeee	<u>-</u> √ 7 7 7 7 7 7 7 7	ポイント・添付ファイル 添付ファイル	参照
	吹き出し			a ^77
周性一覧表示 単点属性選択 2 件の候補が見つかりました		0)070		,
月別 テスト_ポイント(OID,ラベル) レイヤ凡例 43805378 UC0025 43805379 UC0025		地点属性一括	表示	- // ×
◎ ##82 3 単票(複数か)		7-4 ฮ	とめて表示	9 C3
		ラベル UG0025 属性1 あーい	<u>ታ እጉ_</u> ች 1 ጋጉ [1]	
Az 踏線区分 デスト-北イント Az テスト-北 7-2 単票	× ●04940 閉じる	周性2 周性3	テスト_ポイント [2]	7
		ラベル UG002 属性1 auto00 属性2 1	5 0000000000000000000000000000000000000	\equiv
図加検索設定 ////////////////////////////////////		(古栗(桂和) 135 (07010201 22 2202221212	
		山面頂柳: 135.	90/919201,33./293321212	
L1:1000J		(-756.607 , -2522)	35.488) - (北緯33°43'44.28″東経	135° 59′ 20.39″)

7-1 吹き出し

「吹き出し」に2が入っていると、マウスピックした地物の属性情報が吹き出し表示されます。 吹き出しは複数表示可能で、重なる場合はマウスで移動可能です。 吹き出しは、印刷も可能です。



吹き出しの詳細クリックで「単票」表示が行われます。



7-2 単票

「吹き出し」の**2**を外すと、マウスピックした地物の属性情報が「単票」で表示されます。 属性にファイルが添付されていると単票内で表示され、クリックで新規タブ表示が行われます。



7-3 単票(複数から)



複数の属性が登録された地物の場合、対象を選択するウィンドウが表示されます。

上記の場合、単票は選択した属性の表示を行ないますが、n件目の指定表示で別属性も表示可能です。

テスト」ポイント	×	
件数:2件 1件目 🗸	開Cる	
ラベル UG0025		
属性1 あーい 属性2		
属性3		
		~
11位面情報: 135.98/920897,33./293346942	件数:2件 2 件目 🗸	閉じる
	- ラベル UG0025 属性1 auto000000000000000000000000000000000000	
	属性2 1	
	(時)主3	
	位置情報: 135.987920897,33.7293346942	
		14

7-4 まとめて表示

図形に複数の属性が登録されている場合、「まとめて表示」に☑が入っていると、地物の属性情報が単票内 に一括して表示されます。





7-5 添付ファイル参照

「添付ファイル参照」に**2**が入っていると、属性に添付ファイルがある場合、地図表示ウィンドウ上でマウスピックすると、添付ファイルのみが表示されます。

「添付ファイル参照」の☑は、「吹き出し」と排他選択となっています。







複数添付あり



7-6 地物更新

単票表示された属性情報は、「更新モード」に☑が入っていると「追加」「更新」「削除」が可能となります。 ※ 地物の図形更新は、「17 地物の登録」 を参照。



更新ウィンドウ

テスト_ポ1	パント *
追加 勇	画新 削除 図形再入力 閉じる
ラベル	UG0004
属性_文字	テスト
属性_数値	12345
属性_コード	02 属性B V
登録者	neogis
登録日	2015-02-09
登録時間	17:19:10
経度	135.98761131600000
緯度	33.72996086820000
追加する添付 ※対応形式:	lファイル: 参照 jpeg, gif, png, pdf, doc, xls, txt
位置情報: 1	35.987611316,33.7299608682

文字、数値は、キーボードで入力します。

コード項目は、選択肢が表示されますので、マウス で選択入力可能です。

グレーアウトしている項目は、修正不可の項目です。

「参照」ボタンクリックで、添付するファイルを選 択可能です。

「図形再入力」ボタンクリックで、図形の再入力も 可能です。

「追加」ボタン:

表示中の情報をコピーして、その地物に、レコードを追加します。 この場合、一つの図形に複数の属性がリンクすることになります。

小学校	小学校	
追加 更新 削除	件数:2件 2	件目 🗸
施設id 71		史新 即床

「更新」ボタン: 表示中の情報で、そのレコードを更新します。

「削除」ボタン: 地物の属性情報を削除します。 図形と属性が1対1でリンクしている場合は、図形のみが残り、メニューが 下図のように変わります。 図形も削除する場合は、「図形削除」ボタンで削除します。 図形と属性が1対n(nが2以上)の場合は、属性が1件削除されるのみで、 メニューは下図のように変わりません。 図形に対する属性が0件になった場合に、下図のメニューとなります。

テスト_ポイント		テスト_ポイント
追加 更新 削除 图形再入力	\longrightarrow	追加 図形再入力 図形削除
ラベル UG0004		ラベル UG0004

注意: お客様の環境により、最後の属性が削除された時点で、自動的に 図形も削除される設定になっている場合もあります。

7-7 地物登録

属性検索設定から、「新規登録」クリック後、地図表示ウィンドウ上の任意のポイントをクリックし、 属性の登録を行ないます。

※ 地物の登録詳細は、「17 地物の登録」 を参照。



地図表示ウィンドウへの図形入力方法は、(ポリゴン/ライン/ポイント)で異なります。

8 地物の検索

地物の検索には、地物の属性からの検索、住所検索、座標(緯度、経度)検索があります。 その他、自治体等のお客様で、地番データを提供頂ける場合は地番検索も可能です。

基本検索印刷分割印刷その他
図面検索設定 -
住所快希 地域情報_点_検索(タイトル) 地球情報_点_検索(ノッセーミ")
地域()報_点_検系(メッピーン) ラベル検索
<u> </u>
地域情報_点_検索(メッセージ) ラベル検索 座標検索 図面検索

8-1 地物検索

地物の属性によって、地物を直接検索するとこが可能です。 管理している地物によりメニューが変わります。

下図は、地物のタイトルで検索しています。

例えば、"テスト"と入力して、「図面検索」ボタンをクリックすると、タイトルに"テスト"を含む候補 一覧が表示されます。通常は「あいまい検索」の設定になっています。 一覧から目的の地物を選択すると、その地物が地図検索され地図の中心に表示されます。

検索結果が1件の場合は、一覧の表示はなく、直接地図検索されます。

基本検索印刷分割印刷その他	住所を入力	地域情報 点 検察	 索(タイト)	<u>ل</u> ا	登録図管理
図面検索設定 -		5 件の候補が目に			
地域情報_点_検索(タイトル) ∨		タイトル	種別	住所	
タイトル(あいまい):		GPSテスト	GIS	船橋市本町4-14-31	
テスト	4	gpsテスト	G P S	船橋市湊町2-1-16	
図面検索		テストホテル	観光·福	皆 船橋市海神1-9-8	
		モバイル テスト	お店		
絞りこみ検索 ー		西テスト	クルメ	船橋巾) 伊伊3 - 5 - 7	
条件:なし					
クリア 冬件設定				閉じる	
	B (6)			-	
	麻	f 🗸 🔨			
			/		
		しまわ!	p /		L. L.
		整骨院	\sim		1 1000
				□ □	HOY
	-		× ×	作豆蘭公会堂	
	海神稲荷				
	神社			中華そば	
				竹乃家	

8-2 住所検索

住所で検索することも可能です。

この機能はウィンドウ上部にも用意されています。

基本検索印刷分割印刷その他	住所を入力	検索
図面検索設定 - 住所検索 ✓	+ P	2
©0冊△△町□□ □ H ¥ 册 / 号: 図面検索		

標準では、以下の住所データを使用しています。

- ・街区レベル位置参照情報 <u>http://nlftp.mlit.go.jp/isj/index.html</u>
- ・電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」 http://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/jukyo_jusho.html

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電 子国土基本図(地名情報)を複製したものである。 (承認番号 平27 情複、 第110 号)」

例えば、"台東区上野"と入力して図面検索」ボタンをクリックすると、下図のように何丁目、何番、何号 と順々に一覧が更新され、最後の号を選択すると、その住所が地図検索され地図の中心に表示されます。



8-3 座標(緯度、経度)検索

基本検索印刷分割印刷その他	住所を入力	検索	登録図管理 ログイン
	1日前で2003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
クリア 条件設定			海客 川八 上 シジョ シジョ シジョ シジョ シジョ シジョ シジョ シジョ
[レベル18]		(15583613.393 , 4259775.257) - (4	L緯35°42'09.33″東経139°59'23.93″)

緯度、経度の入力により、座標による検索も可能です。

8-4 地番検索

自治体等のお客様で、地番データを提供頂ける場合は地番検索も可能です。

図面検索設定
土地·地番検索 🖌
大字:全てよみ 01 福岡 、
町丁界:全てよみ 01* 未設定 V
図面表示用地番: 0-0
医肠检查
名雲世検索

かな入力 *											×
	ħ	5	Þ	ŧ	It	な	ħ	5	か	த	
		IJ		ъ	v	IC	ち	L	ŧ	-ti	
		3	ø	t	٥,	ね	>	す	<	ð	
		n		め	~	a	τ	ť	IJ	Ā	
	を	3	٦	đ	II	Ø	٤	₹	E	க	

「よみ」を選択することで、選択リストが、その読みで始まる大字、小字に絞りこまれます。 「全て」をクリックで、絞り込みは解除されます。



大字を選択すると、その大字内の小字リストが表示されます。

地番が既知の場合は、直接"1-1"等を入力し、「Enter」キー押下、または、「図面検索」ボタンの クリックで検索が開始され、見つかればその地番が検索表示されます。

または、あいまい検索も使用可能です。

たとえば、"1*"と、アスタリスク(*)をつけて入力すると、地番が1で始まる一覧が ポップアップ表示されますので、その中から対象の地番を選択すると、その地番が検索表示されます。 リストは、最大100件までの表示となります。

図面検索設定 - 土地・地番検索 ✓ 大字: 全て上み		05004 05006 46004 44891 1 0501 1 1 0501		0501		
01 福岡 🗸	土地·地番根	续索				×
町丁界:全てよみ	<u>12</u> 件の候補	前が見つかりました				~
01* 禾設定 🗸	字コード	図面表示用地番	所有者コード	現況地目	現況地積	-
図面表示用地番:	福岡二丁目	1-1	91	宅地	193.19	1 -
1*	福岡二丁目	1-2	89	宅地	157.82	
	福岡二丁目	1-3	90	宅地	269.76	
区面検索	福岡二丁目	1-4	87	宅地	518.21	
名寄せ検索	福岡二丁目	1-5	88	宅地	311.20	
	福岡三丁目	1-1	432	宅地	182.00	ı -
	福岡三丁目	1-2	435	宅地	465.02	
	福岡三丁目	1-3	433	宅地	323.64	
	福岡三丁目	1-4	439	宅地	258.06	
	福岡三丁目	1-5	442	宅地	320.74	\sim
	福岡三丁目	1-6	438	宅地	268.32	
					閉じる	

9 地物の情報一覧

地物の属性の一覧を表示し、属性の検索、CSV 出力等を行ないます。 これらの処理は、属性検索ウィンドウで行います。 属性検索設定メニューから「属性一覧表示」ボタンのクリックで、属性検索ウィンドウが起動します。

9-1 属性一覧

対象ファイルを選択し、「検索」ボタンクリックで一覧が表示されます。 属性の条件検索等、いろいろな機能がありますが、まずは、結果リストのレコード選択により実現してい る機能を説明します。

ピック: 結果リストのレコードを選択したときの動作を指定します。

図面表示	: 選択レコードの図形を表示します。	原
属性表示	: 選択レコードを更新不可で単票表示します。	צו
属性更新	: 選択レコードを更新可で単票表示します。	U B
リンク設定	: 選択レコードと図形をリンクします。	Ľ
リンク解除	: 選択レコードを図形のリンクを解除します。	
図形入力	: 既存図形とのリンクではなく、新規に図形を作成しリン	クします。

9-1-1 図面表示

検索リストをマウスで選択すると、その地物が地図上で検索表示されます。





9-1-2 属性表示

検索リストをマウスで選択すると、その地物が単票表示されます。

基本 レイヤ 制限 印刷 アナリ その他	住所を入力	検索	再表示	登録図管理	ログイン
地図表示設定	/// P****	路線個別要	因		
	04630	1		閉じる	•••
	04600	ラベル	04571	~	
公開路線図man2 ∨		解析単位	普通住宅		
写真図: なし ✓	4650	道路性質	その他		
皆見地図・		幅員	2.1		
al V	has	舗装	砂利、防塵		:30
	U 570	商店街	無し		
→ 背景レイヤ		歩道	歩道無し		1
縮尺: 1500 1:1500 🗸		連続性	行き止まり		
		アーケード	アーケード無し		
属性検索設定		一方通行	一方通行無し		
		步行者専用	歩行者専用無し		
路線個別要因 🗸 🗆 まとめて表示	0,4711	バス路線			
		状類番号	0953		
		駅名称	JRネオ駅		
西性一覧表示		駅距離	813		
属性検索		中心駅名称	JRネオ駅		जन्म 🗴
PHILICIA		中心駅距離	813		
路線個別要因 🗸 検索 ビック: 属性表示	、 ✔ □ 強調表示 □ 選択表示	バス停名称	バス停6		閉じる
		バス停距離	70		
条件入力 CSV作成	先頭 前頁	市役所名称	ネオ市役所		48
NO ラベル 経済単位 道路性愛 値員 総技	森庁街 考靖 清徳性 マニケニド	市役所距離	662		2691 00
		出張所名称	東ネオ支所		
1 04301 自通日七 てい他 3.0 10秒 10座		出張所距離	5487	N	537 00
2 04571 美通仕会 スの地 21 時期 仕座		小学校名称	市立秋田小学校	~	012 JF
3 04371 首週11七 七の他 2.1 10秒 防塵		位置情報: 13	5.988928898,33.727901438		694 IF
4 04000 百週111-12 七の他 1.2 10杯以 P方塵	無し 変退悪し 15 c 止まり アニクニト悪し ゴ 毎1 止 透毎1 (2 き 止まり フニケ・ビー)				056 10
					>
[条件] 舗装 = '00'					11.

9-1-3 属性更新

検索リストをマウスで選択すると、その地物が更新モードで単票表示されます。

9-1-4 リンク設定

地物の属性を図形にリンクさせます。 地物の属性を他の図形にリンク変更する場合も使用します。 対象属性を一覧から選択し、リンクさせる図形をクリックすることによりリンクが行われます。

 ■ 度 図面 土大字 01 町丁野 01* 屋竹 テス 	第七一下 第七一下 覧表示 検索設定 ・ ・ 地番検討 ・ 全て 「福 全て 「未! 上代索 トーポイン	新規登録 表 → よみ 図 > こ よみ 没定 > た > 検索	- Ľv⊅	: <u>リンク設定</u>			*		
条	‡入力	CSV作成							先
NO	ラベル	届性_文字	届性_数值	屋性_コード	登録者	登録日	登録時間	経度	緯度
1	UG0001	Nvnbbnnn		属性C	leogis	2014-06-13	13:56:23	135.98862556399999	33.72907506750000
2	UC0000	点㈱テスト	123.560	属性 A	neogis	2013-08-31	16:05:40	135.98794233800001	33.72974349180000
3	UG0002	あああああああ		属性A	neogis	2014-10-15	16:42:02	139.87696576977100	35.82882809222990
4	UC0003				neogis	2015-01-26	22:36:52	135.98828273999999	33.72966556440000
						2017 05 10	10.03.05	135 00704057500000	
9-1-5 リンク解除

地物の属性と図形のリンクを解除します。

対象属性を一覧から選択するだけです。

リンク解除後、図形とのリンク項目(下図の場合、ラベル)が、nullとなり、解除が確認されます。

	尾性	検索								
[テス	ト_ポイン	トマ 検索	ピック	: リンク解除	\checkmark				
	条 作	አታ	CSV作成							先頭
	NO	ラベル	届性_文字	屋性_数値	屋性_コード	登録者	登録日	登録時間	経度	緯度
	1	UG0001	N∨nbbnnn		属性C	neogis	2014-06-13	13:56:23	135.98862556399999	33.72907506750000
	2	UG0000	点㈱テスト	123.560	属性A	neogis	2013-08-31	16:05:40	135.98794233800001	33.72974349180000
	3	UG0002	あああああああ		属性A	neogis	2014-10-15	16:42:02	139.87696576977100	35.82882809222990
	4	UG0003				neogis	2015-01-26	22:36:52	135.98828273999999	33.72966556440000
	5		テスト			neogis	2017-05-10	19:03:25	135.98784057600000	33.72988061780000

9-1-6 図形入力

既存図形とのリンクではなく、新規に図形を作成しリンクします。 地物の属性を新規の図形にリンク変更する場合も使用します。 対象属性を一覧から選択し、マウスで図形を入力します。

	屋 (型面) (土地 大字 (01) 町丁5 (01)*	性一覧表示 検索設定 (・地番検 ^対 : 全て 原: 全て 不: 全て	₹ ₹ \$				*	*		
	屋作	E検索			/					
	テス	ト_ポイン	ト 🗸 検索	ピック	: 図形入力	~				
	条	‡入力	CSV作成	1						先語
	NO	ラベル	届性_文字	届性_数值	屋性_コード	登録者	登録日	登録時間	経度	緯度
L	1	UG0001	Nvnbbnnn		属性C	neogis	2014-06-13	13:56:23	135.98862556399999	33.72907506750000
	2	UG0000	点㈱テスト	123.560	属性A	neogis	2013-08-31	16:05:40	135.98794233800001	33.72974349180000
	3	UG0002	あああちあああ		属性A	neogis	2014-10-15	16:42:02	139.87696576977100	35.82882809222990
	4	UG0003				neogis	2015-01-26	22:36:52	135.98828273999999	33.72966556440000
	5	UG0006	テスト			neogis	2017-05-10	19:03:25	135.98784057600000	33.72988061780000

9-2 検索、表示

「属性検索」一覧の「条件入力」ボタンクリックで「検索条件入力」ウィンドウが表示されます。

条件入力 CSV作成

表示されるウィンドウでは「項目選択」「並び替え」「検索条件」「変換方法」の設定が可能です。

9-2-1 項目選択

検索リストの表示順を指定します。

検索条件入力				*
◉項目選択 ○並び稽	替え 〇検索条	件 コード項目: 変抖	<u>Þ</u>	✓ 検索 閉じる
住宅_一般用地積 住宅_小規模地積 評価額合計 評価額_前々回 評価額_前回 評価額_項 課税標準額 宅地_用途 宅地_一列 宅地_一列 宅地_」戶数	 全指定 クリア □ 順序変更 	字コード 本番 茶番 所看者コード 個 (振地目 現況地目 台帳況地目 台帳況地日 台帳況地日 日現.100	< >	
	-			-

並び替える項目を、左のリストから選択すると、右のリストに追加されます。 その際に項目の「昇順/降順」を選択しておくか、リストに追加後の項目を選択し、「変更」クリッ クで「昇順/降順」を変更することが出来ます。

右のリストの順列を入れ替える場合は、「順序変更」に**□**を入れると、ボタンが表示され、順列変更 が可能となります。

9-2-2 並び替え

検索リストの表示順を指定します。

検索条件入力						
○項目選択 ◉並	び替	た 〇検索条	件 コード項目: 変換	~		検索閉じ
本番 枝番 孫者 「個 1 二 注 区 分 現 元 に に の し 、 地 日 台 城北 七 日 一 に に 分 現 二 に 区 分 現 二 に 区 分 現 元 に 記 い 地 日 台 に 沢 地 日 台 に 沢 地 日 台 に 沢 地 日 台 に 光 地 日 台 に 光 地 日 台 に 光 地 日 台 に 光 地 君 二 一 た 的 代 地 君 二 一 た 的 代 地 君 日 日 台 に 況 作 地 積 日 日 台 に 況 作 地 積 日 日 台 現 況 他 地 積 日 日 台 現 況 他 地 積 日 日 台 現 況 他 地 積 日 日 一 一 か 般 地 積 一 一 か 般 地 花 香 一 一 か 般 見 地 積 一 か 教 一 地 積 一 か 教 伊 地 香 香 一 の か 月 地 積 一 か 書 の 一 の か 日 一 の か 一 の か 一 の か 一 の か 一 の か 本 一 一 の か 一 の か 一 の の の の の の の の の の の の の	<	昇順 降順 変更 全変更 クリア □順序変更	昇順 : 字コード 降順 : 台帳地目			
評価額合計]	

表示する項目を、左のリストから選択すると、右のリストに追加されます。

右のリストの順列を入れ替える場合は、「順序変更」に**▽**を入れると、ボタンが表示され、順列変更 が可能となります。 9-2-3 条件検索

検索条件を論理式で指定します。

項目定義がコードの場合、直接入力以外に該当コード一覧から選択することが出来ます。



コード定義に「よみ」が設定されている場合、選択リストをその読みで始まるコードのみに絞り 込み可能です。

項目定義が値の場合(コードでない場合)、「定数・コード値」で直接入力します。

「他項目」を選択すると、他項目との比較が可能です。

○項目選択 ○並び替え ◉検索条件 コード項目:変換 ✓	
	検索開じる
枝番 = 孫番	
条件式のクリア 条件式のセット ○定数・コード値 ●他項目 ○データ選択	
and 字コード 本番 本番 本番 or 枝番 枝番 < (与しくない)	

「データ選択」を選択すると、項目定義がコードまたは値であってもテーブルに含まれる値のリスト が、選択リストとして表示されます。

- ※ リストの生成限界は100件までとなっています。
 - コード項目の生成リスト

検索条	件入力						×
○項目	選択 ○並び替え(●検	索条件 コード項目:	:変換 🗸		検索 閉じる	3
字コード	= '0101'						
条件式	のクリア 条件i	¢ወነ	₂ット ○定数·=	コード値 ○他項目	◉ データ選択		
and	字コード		= (等しい)	0101	[0101] 福岡一丁目		
	本番	^	≠(等しくない)		[0102] 福岡二丁目	^	
or	枝番		< (小さい)		[0103] 福岡三丁目		
(孫番		>(大きい)		[0201] 長崎一丁目		
	登記区分		≦ (以下)		[0202] 長崎二丁目		
)	所有者コード		≧ (以上)		[0203] 長崎三丁目	~	
	個_法区分	~			[0301] 熊本一丁目	•	
	THE AR			1	L <u> </u>		
							- //

「定数・コード値」選択の際のリストと異なり「全て/よみ」機能はありません。

定数項目の生成リスト

検索条	件入力					×
	選択 ○並び替え (●検	索条件 コード項目:	変換 🗸		検索閉じる
本番 = '	0004'					
条件式	のクリア 条件	ጚのt	zyh 〇定数·コ	⊣ド値 ○他項目 (● データ選択	
and	字コード 本番	^	=(等しい) ≠(等しくない)	0004	0001	^
or	枝番 孫番		< (小さい) > (大きい)		0003 0004	_
	登記区分 所有者コード		≦ (以下) ≧ (以上)		0005 0006	
	個法区分 +#``*	~			0007	*

設定の手順は、「項目」を選択 → 「比較演算子」を選択 → 「定数・コード・他項目」を 選択/入力 → 「条件式のセット」をクリック とすることで、リストの検索条件が決定します。

検索条件は、「and/or/()」を用いた式を設定することも可能です。 設定された検索条件は、一覧表示ウィンドウの下に表示されます。



○項目選択 ○並び替	え ◉ 検索条件 コード項目: 変換 ✔	
		検索閉じる
coalesce(CAST(状類番	;号 AS text),") = "	
条件式のクリア	条件式のセット ● 定数・コード値 ○ 他項目	
and 課税区分 Gr 異動日 (異動事由 (規動事由 状類番号) 分割番号 形状コード1	= (等しい) ≠ (等しくない) < (小さい) > (大きい) ≦ (以下) ≥ (以上)	

注意!

データベースの世界では、データの値として"ブランク"と"null"(値が入っていない)は、明確に 区別されます。

条件検索等でも、null は、明示的に指定しない限り、条件から外されます。

nullを検索したい場合は、何も入力せずに条件式のセットボタンをクリックします。

すると、下図のように、"coalesce(CAST(状類番号 AS text),")=""のような式が自動入力されます。 これは、"状類番号が、null または、ブランクのもの"という条件となります。 9-2-4 コード変換

検索リストのコード項目の変換方法を指定します。



変換 : 対応するコード名称を表示します。 無変換 : レコードのデータをそのまま表示します。 変換省略:対応するコード名称を省略形で表示します。

9-3 絞り込み (全文検索)

単純な検索機能として、キーワードによる全文検索(全項目検索)機能も提供しています。

「絞り込み」に、検索キーワードを入力して Enter キー、または、「検索」ボタンクリックで実行されます。

雇	生検索														ŧ		-*
土地	土地現況マスタ ✓ 検索 ビック:図画表示 ✓ 絞り込み: キーワードを入力 閉じる												ব				
条件入力 CSV作成 先頭 前頁 1 件目 次頁 暴終											件数:		548				
NC	字コード	本番	枝番	孫番	所有者コード	個法区分	台帳地目	現況地目	台帳地積	現況地積	一般用地積	小規模地積	評価額合計	課税標準額	用途	戸数	۲,
1	熊本二丁目	0003	0008	000	501	個人	宅地	宅地	0.00	345.10	0.00	94.47	27972	286272	商業地域普通商業	1	
2	徳島一丁目	0070	0002	000	483	個人	宅地	宅地	0.00	66.25	0.00	99.17	19177	197453	住宅地域普通住宅	1	
3	熊本二丁目	0002	0001	000	3	個人	宅地	宅地	0.00	156.62	0.00	153.35	38954	641241	商業地域普通商業	1	
4	福岡二丁目	0002	0008	000	166	個人	宅地	宅地	0.00	144.70	0.00	47.68	61598	2629100	商業地域普通商業	1	
5	福岡一丁目	0003	0002	000	17	個人	宅地	宅地	0.00	103.75	0.00	59.27	30399	231168	商業地域普通商業	1	
6	福岡一丁目	0003	0003	000	16	個人	宅地	宅地	0.00	110.87	0.00	54.76	66589	2130837	商業地域普通商業	1	
7	大分二丁目	0001	0012	000	97	個人	宅地	宅地	0.00	185.00	0.00	103.04	44103	594461	商業地域普通商業	1	
8	大分二丁目	0002	0002	000	58	法人	宅地	宅地	0.00	212.34	0.00	0.00	41897	4550392	商業地域普通商業	0	_ •
<																>	
																	//

例えば、「福岡」と入力して実行すると、 下図のように、福岡一丁目、福岡二丁目と、「福岡」を含むレコードのみが選択されます。

J	重性	検索															全面面		×
Ξ	土地現況マスタ ∨ 検索 ビック: 図面表示 ∨ □ 強調表示 □ 違択表示 絞り込み: 福岡												閉	ເບລ	5				
条件入力 CSV作成 先頭 前頁 1 件目 次頁 最終)		件数:		1	51					
F	NO	字コード	本番	枝番	孫番	所有者コード	個法区分	台帳地目	現況地目	台帳地積	現況地積	一般用地積	小規模地積	評価額合計	課税標準額	用途	戸数	住	~
	1	福岡二丁目	0002	0008	000	166	個人	宅地	宅地	0.00	144.70	0.00	47.68	61598	2629100	商業地域普通商業	1		
	2	福岡一丁目	0003	0002	000	17	個人	宅地	宅地	0.00	103.75	0.00	59.27	30399	231168	商業地域普通商業	1		
	3	福岡一丁目	0003	0003	000	16	個人	宅地	宅地	0.00	110.87	0.00	54.76	66589	2130837	商業地域普通商業	1		
	4	福岡三丁目	0002	0001	000	370	個人	宅地	宅地	0.00	300.46	0.00	98.18	57757	547351	商業地域普通商業	1		
	5	福岡三丁目	0002	0009	000	252	個人	宅地	宅地	0.00	507.63	0.00	23.53	57179	129867	商業地域普通商業	2		
	6	福岡三丁目	0002	0007	000	190	個人	宅地	宅地	0.00	234.25	0.00	0.00	57179	4082990	商業地域普通商業	0		
	7	福岡三丁目	0002	0006	000	191	個人	宅地	宅地	0.00	324.83	0.00	0.00	57179	6675105	商業地域普通商業	0	\square	5
	8	福岡三丁目	0002	0005	000	2	個人	宅地	宅地	0.00	158.25	0.00	99.90	54909	529476	商業地域普通商業	1	1	
	۲																	>	

※ これは、コード項目、値項目、すべてで検索されます。

※ 上記で、用途に、「。。。福岡。。。」という文字が入っていても検索されます。



条件検索後、強調表示に☑を入れることで、検索された地物のみを地図上に強調表示します。

検索結果のみを強調



9-5 選択表示

条件検索後、選択表示に∠を入れることで、検索された地物のみの属性表示、ランク表示が行われます。 ※ この機能は地物に対して、対象の属性で属性表示、ランク表示している場合のみ有効です。



検索結果のみを表示



9-6 CSV 作成

検索表示一覧データを CSV ファイルに出力する機能です。 ファイルはサーバからダウンロードします。



10 地物の絞り込み

表示する地物を、属性、図形で絞り込みます。 絞り込みの方法は、以下があります。

・メニューから

領域制限	表示する地物を図形(領域)で絞り込みます。
図形選択制限	選択した地物のみを表示します。
地図表示制限	表示する地物を、属性条件で絞り込みます。

・登録図面から

属性制限	表示する地物	を属性の)内容で絞り込み	ます。
	操作方法は	$\lceil 20 - 5 \rceil$	属性制限設定」	を参照

領域制限	表示する地物	を図形	(領域)	で絞り込み	みます。
	操作方法は	^[20-6]	領域制	限設定]	を参照



注意:絞り込みは「属性表示」、「ランク表示」、「属性一覧表示」に反映されます。

10-1 領域制限

表示する地物を図形(領域)で絞り込みます。 図形での絞り込みは、「領域制限」メニューから行います。 また、「20-6 領域制限設定」でも使用することが出来ます。この場合領域制限を図面として登録可能と なります。 ここでは「領域制限」メニューからの操作を説明します。

表示地物に対して、「領域」の制限を設定します。

領域制限	_			
対象レイヤ: 全	解除 全選択			
021 町丁界				
024 状況類似区分	^			
079 目標物				
080 標準地事例地				
081 路線区分	\sim			
200 十批相違				
領域範囲:				
矩形				
多角形				
H				
他レイヤ	,			
重なり判定:				
一部包括 完全包括	£			
<i>2</i> 97	全体表示			
制限の解除	制限の適用			

次に、ウィンドウの説明を行います。

	1 2
3	対象レイヤ: 全解除 全選択
	021 町丁界
	024 状況類似区分
	079 目標物
	080 標準地事例地
	081 路線区分 💙
	200 十批相望
(4)	領域範囲:
<u> </u>	矩形
	多角形
	н
	他レイヤ
E	重なり判定:
9	一部包括 完全包括
6	クリア 7 全体表示
8	制限の解除 9 制限の適用

- ① ③の対象レイヤリストの全選択解除を行います
- ③の対象レイヤリストの全選択を行います
- ③ 領域制限を設定するレイヤを指定します
- ④ 領域の指定方法を、「矩形・多角形・円・他レイ
 - から選択します

ヤ

- ⑤ ④で指定した範囲が、③のレイヤに含まれる判定 を決定します
 - 「一部包含」:図形が一部でも含まれていれば 含まれていると判定する
 - 「完全包含」:図形が完全に含まれていないと 含まれていると判定しない
- ⑥ 設定した領域のクリアを行います
- ⑦ 設定した領域を、地図表示ウィンドウ全体で 表示します
- ⑧ 領域制限を取り消します
- ⑨ 領域制限を適用します

設定手順

・③に領域制限を行うレイヤを選択します。

対象レイヤ:	全解除 全選択
021 町丁界	
079 目標物	
200 土地現況	
220 家屋現況	

・④で領域範囲の選択を行います

サンプルは円:半径 40m を設定

領域範囲・		
PR-94=612.0+	矩形	
	多角形	
	P	
	他レイヤ	
半径:	40 m	

「矩形」の場合は、ブラウザ左隅のガイドに従って入力します。

領域範囲:	
矩形	
多角形	
毎形入力 > クリック&ドラッグ	
aller ()	
他レイン	

「多角形」はポイントをマウスクリックで入力し、終了はダブルクリックを行います。

領域範囲:	
矩形	
多角形	
面入力 > ダブルクリック:終了 "u": モレー	アンドゥ ″r″:リドゥ ″Esc″:再入力

「他レイヤ」の場合は、該当レイヤを表示の「他レイヤ」から選択します。

領域	範囲:	
		矩形
		多角形
		円
		他レイヤ
他レ-	(ኮ:	
021	町丁界	
200	土地現況	
220	家屋現況	

※ 領域の入力は、複数指定を行うこと も可能です。



・地図表示ウィンドウをクリックすると、半径 40m の円が設定されます。



・⑤の重なり判定を選択し、⑨の制限の適用をクリックします。 確認表示に対して「OK」をクリックします。



・領域制限が土地と家屋に設定された例です。 家屋の色塗りと、地番の表示が制限図形に掛かった物のみが表示されます。



・属性検索を行うと、制限がかかったデータのみが検索対象となります。

基本 レイヤ 制限 印刷 アプリ その他 住所をみ	л	1	续索 再表示			登録図管理	ログイン
				8-5 8-13			
・ 背景レイヤ 縮尺:[1000]1:1000 ▼ 区IR使未活定 団辺検未 生別: 			52 53 54 55 55 55			5 2-1 2-2 2-2 2-2	福岡
属性検索						全面	•••• ×
土地現況マスタ 💙 検索 ビック: 図面表示 🗸			*	制限あり ※ 絞り込	いみ: キーワー	ドを入力	閉じる
条件入力 CSV作成	先頭 前頁	1 件E	1 次頁 最終			件数:	54
NO 字コード 本番 枝番 孫番 所有者コード 個 法区分	台帳地目 現況地目 台	帳地積 現況地積 伯	主宅一般用地積(宅小規模地積	評価額合計	評価額前々回	評価都
1 沖縄一丁目 0008 0013 000 8000948 法人	宅地 宅地	0.00 181.78	0.00	0.00	83790	31710	
2 沖縄一丁目 0008 0006 000 8000948 法人	宅地 宅地	0.00 203.96	0.00	0.00	83790	29653	
3 沖縄一丁目 0008 0007 000 241946 個人	宅地 宅地	0.00 136.23	0.00	136.23	83160	28385	
* 17年間一丁目 0008 0010 000 85880 1回入 5 2回用一丁目 0002 0001 000 189651 個人	<u>七地</u> 宅袖 宅柚	0.00 95.45	0.00	140 10	173880	65032	>

「※ 制限あり ※」と表示され、その文字をクリックすると下図のポップアップが

表示されます。

※「土地現況マスタ」	には領域制限が適用されています
	ОК

10-2 図形選択制限

選択した地物のみを表示します。

地物をマウスで直接指定する制限方法です。

制限の設定を行うレイヤから図形をマウスピックで選択し「制限の適用」クリックで、「図形一覧」にある 地物のみが表示されます。



※ この制限は、前述の「10-1 領域制限」と、OR (または)の関係で適用されます。

ウィンドウの説明



- レイヤ :制限の設定を行うレイヤを選択します。 レイヤリストには表示中のレイヤが表示されます。 図形一覧:選択された図形の一覧が表示されます。
 - 「追加」「削除」で増減します。
- 削除 :「図形一覧」から、選択した図形を削除します。
- 追加:選択した図形を「図形一覧」に追加します。
- クリア :「図形一覧」を全件削除します。
- 全体表示:「図形一覧」の図形を全件教示する様に、地図表示を自動調整します。
- 制限の解除:制限の解除を行います。
- 制限の適用:制限の適用を行います。

設定手順

・レイヤを選択します。

図形選択制限	-
レイヤ:土地現況 🗸	

「追加」ボタンをクリックして、対象地物をマウスで選択します。
 選択するたびに、図形一覧に、その地物の図形ラベルが追加されます。



・「制限の適用」ボタンクリックで、制限が適用されます。



10-3 地図表示制限

表示する地物を、属性条件で絞り込みます。 特によく使用するであろう属性条件を簡単に設定できる機能です。 事前に設定が必要となります。

事前に設定された条件により使用可能となるため、登録図面によっては使用することが出来ません。



「条件設定」クリックで表示されたウィンドウから、設定を行う項目を選択し、候補から対象を選択する と制限が有効となります。

リストに表示される候補は、その時点で地図表示ウィンドウに表示されている地物内に存在するデータの みとなります。



11 印刷

各種図面を印刷する機能です。
 印刷機能は3種類用意しています。
 ・標準印刷
 ・分割印刷
 ・レイアウト印刷

11-1 ラスタ印刷とSVG印刷

印刷方法は2種類存在します。それぞれの特徴は以下です。

ラスタ印刷: 地図表示ウィンドウと同様のイメージで印刷します。 背景地図として、OpenStreetMap,、地理院地図、Google マップ等のタイル画像も 印刷可能です。この場合、縮尺はレベルとなります。

SVG印刷: 地物をSVG形式というベクタで描画し印刷します。 ベクタなので、線分、文字が鮮明となります。 背景地図として、タイル画像は印刷できません。 任意の縮尺での印刷も可能です。

※ ラスタ、ベクタの概念説明は、ここでは行いません。



11-2 標準印刷

現在表示中の地図の中心点から、現在の縮尺で、選択された用紙に入る領域が印刷されます。 ラスタ印刷、SVG印刷、両方同じ操作となります。

印刷設定		
☑表題 ☑	『方位 ☑ 縮尺 ☑ 注釈	
🔲 凡例		
用紙: A4 、	▼ 横 ▼	
余白:上	5 mm 下 5 mm	
左	5 mm 右 5 mm	
印刷	(SVG)印刷	
レイアウト印刷		

「印刷」ボタン : ラスタ印刷

「(SVG) 印刷」ボタン : ベクタ印刷

- 修飾 : チェックボックスの☑により、表題、方位、縮尺、注釈、凡例の有無を指定可能です。 ※ 方位は SVG 印刷のみが有効です
- 用紙 : B4/A4/A3/A2/A1/A0、および、縦/横 が選択可能です。
- 余白 : 上下左右の余白を、mm で指定可能です。

印刷 : ボタンクリックで印刷プレビュー画面(下図)を表示します。



「編集」クリックで、表題と凡例の編集が可能となり、「編集終了」で印刷待機となります。



印刷領域内の表示データを、csv形式で出力することが可能です。 紙地図と地物リストをペアで持ち出す現地調査等で有効です。

🧭 http- 地図情報システム・Web-GIS 印刷 - Internet Explorer	
編集 印刷 印刷オヺション: ☑ 属性 CSV出力: 町丁界 ∨ (ロード項目)変換 ∨ ダウンロード 閉じ	3
地番図man2 [和歌山県新宮市仲之町一丁目 1	[]
42	Por

背景地図を表示している場合、印刷時に背景を同時に印刷することが出来ます。

「編集」モードの際には地図の操作が可能となり、マウスによる、「拡大/縮小/移動」が可能です。 ※ マウスによる、「拡大/縮小/移動」は、ラスタ印刷時のみの機能となります。



11-3 分割印刷

切り貼りして大きな紙地図を作成できる分割印刷を行ないます

これにより、A4、A3 プリンターしかない場合でも、A1、A0 大の紙地図を作成することが可能となります

※ この印刷はラスタ印刷となります。

分割印刷設定	-
用紙: A4 🗸 横 🗸	
余白:上 5mm 下 5mm	
左 5 mm 右 5 mm	
縮尺:1:500 ∨	
範囲:クリア 入力	
EUBI	

- 用紙 : B4/A4/A3/A2/A1/A0、および、縦/横 が選択可能です。
- 余白 : 上下左右の余白を、mm で指定可能です。
- 縮尺 : 印刷図面の縮尺を指定します。
- クリア: 印刷範囲をクリアします。
- 入力 : 地図表示ウィンドウで、マウスを使用して印刷したい範囲をドラッグします。 指定用紙、縮尺から、その範囲を含む印刷枚数が計算され、地図表示ウィンドウに表示されます。下図では4枚の印刷となります。



印刷 : 印刷プレビュー画面(下図)を表示します。



張り合わせしやすいように、のりしろには横の図面名も印刷されます。

印刷プレビュー画面内

- 印刷 : ブラウザの印刷画面を表示します。 実際にはブラウザの印刷機能を使用して印刷を行います。
- 閉じる: 印刷プレビュー画面を閉じます。

11-4 レイアウト印刷

凡例、縮図、地図等を、任意にレイアウトして印刷する機能です。 ※ この印刷はベクタ印刷となります。

「レイアウト印刷」クリックで印刷設定を行うウィンドウが表示されます。

🥔 http- レイアウト印刷 - Internet Explorer	
レイアウト印刷	終了
登録図面: 地番図man2 印刷 リセット	
	用紙: [A3 420 × 297 mm ▼] ●検 ○縦 余白: 上 6 mm 下 6 mm 左 6 mm 7 第 7 9 mm 第 7 1403表示範囲 第 7 1403表示範囲 文字列: \$20MEN 266 mm 文字サイズ: 16 mm 7 位置: × 10 mm Y 206 mm 位置: × 10 mm Y 20 mm 縮尺: 1/ 900 10 mm 19/54 : 7/20 mm 0 mm 少数点以下析試: 0 mm ○ 3000 OBE: 1400 mm 少数点以下析試: 0 mm ○ 3200 mm 10 mm (加固:) (加回:) ○ 10 mm 10 mm (加回:) 10 mm 220 mm 10 mm 10 mm (加回:) (10 mm) 120 mm 10 mm 10 mm
	🔍 100% 🔻 🔐

各項目の位置は数値入力も可能ですが、レイアウト画面上でマウスドラッグでも可能です。

ここで項目の設定を行ない、印刷となります。

背景地図を表示している場合、「レイアウト印刷」では表示レイヤのみが印刷対象となり、背景は印刷されません。

11-4-1 印刷設定可能な情報

・用紙サイズ、および縦/横

- ・余白
- ・印刷枠

例えば、図郭等定型サイズのレイヤを指定すると、その図郭番号指定で印刷が 可能となります。

11-4-2 レイアウト可能な項目

✔ [表題]		
文字列 :	\$ZUMEN	
文字サイズ:	16 mm	
位置 :	X 10 mm Y 266 mm	

・表題

印刷図の表題です。

\$ZUMEN は予約語で、登録図面名に置き換わります。

☑ [地図]			
位置 : × 0 mm Y 20 mm			
縮尺 : 1/ 1000			
增分幅 : 内図郭0 mm 外図郭0 mm			
内図郭座標: 単位 ◉ 非表示 ○ km ○ m			
少数点以下桁数 0 文字サイズ 0 mm			
ノッチ : 間隔 0 m 幅 0 mm			
□ 描画図郭の内側に付加する			
図郭の回転: はし 🗸			

・地図

主題図の指定です。

上記設定で、下図の印刷図となります。



「描画図郭の内側に付加する」を図すると、ノッチが地図の内側に描画されます。 「図郭の回転」は、右まわりに 90 度回転/左まわりに 90 度回転/上下反転から 選択可能です

☑ [編図]			
位置: × 340 mm Y 220 mm			
縮尺: 1/			
☑ [凡例1 レイヤ]			
文字サイズ: 4 mm			
位置 : X 340 mm Y 170 mm			
☑ [凡例2 届性]			
文字サイズ:4 mm			
位置 : × 340 mm Y 130 mm			
□ [凡例3 ランク・種別(家屋現況マスタ)]			
文字サイズ:4 mm			
位置 : × 0 mm Y 0 mm			
□ [凡例4 ランク・宅地_用途土地現況マスタ)]			
文字サイズ: 4 mm			
位置 : X 0 mm Y 0 mm			

- ・縮図
 索引図の指定です。
- ・凡例1レイヤ
 レイヤの凡例です。
- ・凡例2属性

属性表示の凡例です。

※ ランク表示等をしている場合は、凡例が増えます。



・縮尺

タイプA

タイプB

Om .	100m	
scale	1/5000	

距離、文字サイズも指定可能です。

・方位

タイプA



1	1:4,400	0	
0 50	100	150	200m

タイプB



□ 記述〕 文字サイズ	: 4 mm			
17719				
******	********			
プロット出力	プロット出力のサンプルです。			
*****	***********			
☑ [注釈]				
文字列 :	\$DATE \$USER			
文字サイズ:	4 mm			
位置:	× 270 mm × 15 mm			

・記述
 任意の注記を指定します。
 文字サイズも指定可能です。

・注釈

1行の注記を指定します。

\$DATE は、印刷日付 \$USER は、ログインユーザ ID に置き換わります。

][特殊記述]	
ファイル名	:	新規作成 削除
タイトル	:	
文字サイズ	:	タイトル mm データ mm
位置	:	X mm Y mm
余白	:	幅 mm 高 mm
データ設定	:	区切り文字 🔄 🗌 縦書きにする
		□ 枠線を表示する □ 項目幅・高さは合わせる
		枠線幅 1 🗸 項目の構成行・列数

• 特殊記述

特殊な記述を指定可能です。 データ設定を使用すれば、表形式の記述も作成可能です。 この設定は、名前を付けて保存可能です。

12 凡例

凡例は表示図面の切り替えと連動して表示されます。



また、表示縮尺による表示非表示のコントロールと連動して、凡例表示も変更されます。



地図表示設定 —			
[2画面表示] なし 左右 上下			
地番家屋図 🗸			
写真図: なし 🗸			
背景地図: なし ∨			
縮尺: 1500 1:1500 🗸			
凡例 —			
レイヤ凡例			
☆☆ 町丁界			
▲ 目標物			
↓ ↓ 土地現況			
家 屋 現 沉			
図面表示属性			
AZ 十地現況 図面表示用地番			
AZ 目標物 名称			

13 レイヤON/OFF

地図表示ウィンドウに表示しているレイヤの、表示/非表示を切り替えることが可能です。 呼び出した図面に設定されたレイヤ以外の、システムで使用できるレイヤの表示/非表示も可能です。

レイヤをグループとして管理している場合は、グループとしての表示切り替えが可能です。 レイヤのグループ化は、「14 レイヤグループ管理」を参照。





14 レイヤグループ管理

レイヤをグループとして管理するための管理メニューです。 グループ化により、レイヤON/OFFもグループで可能となります。 「レイヤ管理」ボタンから起動します。

	🥝 http://sakurai/ - レイヤ管理メニュー - Internet Explorer		
トhttp://sakural/~obdemo01/htdocs/opt_map.php?UID=14908351554711 地図情報システム・Web × ※地図情報システム・Web-cits ※地図情報システム 基本 レイヤ 14908371 (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 149087 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (11) ・ 14908371 (11) (12) ・ 14908371 (11) (12) ・ 14908371 (11) (12) 58087 (11) (11) (12) 149087 (11) (11)	レイヤ管理メニュー グループ (未登録) 1 : 土地家屋 2 : ユーザー情報 3 : 路線 4 : 背景0 5 : 背景1 10 : メッシュ	終了 レイヤ [081] 路線区分 - 中心 [082] 路線区分 - 矢印	
☑ 諸線区分-矢印 → 官服の → 官服 → 官服 → 官児 → 市次メウュ □ 二次メウュ □ 二次メウュ □ 二次メウュ	グループ: 3 路線 両読み込み 追加 変更 [
[1:1500]	(-1012.188 , -252228.972) - (北韓3 ³ 43 ² 45.46 ⁶ 東延165 ⁵ 58 後,100 ⁴		

14-1 操作メニュー説明

レイヤ管理メニュー		終了
グループ (1)	レイヤ 🙎	
(未登録)	[004] 管渠_ラインall_new	
1 : 土地家屋	[005]管渠_町丁目	
2 : ユーザー情報	[006] index	
3 : 路線	[007] waku	
4 : 背景0	[010] 図郭_a0_1000	
5 : 背景1	[021]町丁界	
10 : メッシュ	[024]状況類似区分	
	[062]道路縁	
	[063]道路ネット	
	[079]目標物	
グループ: ID 3 グループ名		
再読み込み 追加 変更	削除 グループ登録 グループ	解除
5 6 7	8 9 10	

- 登録済みのレイヤグループのリストを表示します。 グループとして登録されたレイヤは、(未登録)の一覧には表示されません。
- ② グループ内のレイヤリストが表示されます。
- ③ グループの ID を数値で指定します。
- ④ グループの名称を指定します。
- ⑤ グループリストを再読み込みします。
- ⑥ ③④で指定したグループを追加します。
- ⑦ ①で選択し③④で修正したグループの変更を行います。
- ⑧ ①で選択したグループを削除します。
- ⑨ グループに②の選択レイヤを登録します。
- 10 グループから②の選択レイヤを削除します。

14-2 レイヤグループの追加

グループIDと名称を入力し、「追加」ボタンクリックでグループリストに新しいグループが追加されます。

	終了	
グルーブ (未登録) 1: 土地家屋 2: ユーザー情報 3: 路線 4: 背景0 5: 背景1 10: メッシュ	レイヤ [004] 管渠_ラインall_new [005] 管渠_町丁目 [006] index [007] waku [010] 図郭_a0_1000 [021] 町丁界 [024] 状況類似区分 [062] 道路禄 [063] 道路ネット	
グループ: 12 仮登録 再読み込み 追加 変更	レイヤ管理メニュー 削除 グループ ブループ レイヤ (未登録) 1 : 土地家屋 2 : ユーザー情報 3 : 路線 4 : 背景0 5 : 背景1 10 : メッシュ 12 : 仮登録 グループ:[12] 仮登録 グループ:[12] 仮登録 ブループ:[12] 仮登録	終了

14-3 レイヤグループの削除

対象のグループをリストから選択し、「削除」ボタンクリックでグループが削除されます。

レイヤ管理メニュー		終了		
グループ (未登録) 1 : 土地家屋 2 : ユーザー情報 3 : 路線 4 : 背景0 5 : 背景1 10 : メッシュ 12 : 仮登録	レイヤ [093] 公開路線注記 [095] 相続路線点 [096] 相続路線 [097] 相続路線注記 [099] 公開状類線 レイヤ管理メニュー			終了
グルーブ: 12 仮登録 再読み込み 追加 変更	ヴループ (未登録) 1 : 土地家屋 2 : ユーザー情報 3 : 路線 4 : 背景0 5 : 背景1 10 : メッシュ			
	グループ: ID グループ名 再読み込み 追加	変更	削除 グルーコ	ブ登録 グループ解除

14-4 レイヤグループへのレイヤ登録

(未登録)リストから登録するレイヤを選択し、「グループ登録」ボタンクリックで、 登録先のグループを選択すると、レイヤの登録が行われます。

レイヤ管理メニュー 除了 ブルーブ レイヤ (未登録) [079]目標物 1 : 土地家屋 [080] 標準地_事例地 2 : ユーザー情報 [091]公開路線法点 3 : 防線 [092] 路線公開 4 : 苦泉0 [092] 路線公開 5 : 苦泉1 [095] 相続路線点 10 : メッシュ [096] 相続路線 12 : 仮登録 [097] 相続路線注記 グループ: [ID [グループ名 再読み込み 通加 変更	
グルーゴ レイヤ (未登録) [079]目標物 1: 土地家屋 [080] 標準地_事例地 2: ユーザー情報 [091]公開路線点 3: 路線 [092]路線公開 4: 背景0 [093]公開路線点 5: 背景1 [095]相続路線点 10: メッシュ [096]相続路線 12: 仮登録 [097] 相続路線注記 グループ: [ID グループ名 再読み込み 道加<変更<削除 グループ登録	
確認 * グループを選択して下さい 12:仮登録 OK キャンセル	
ジルーブ レイヤ グルーブ レイヤ (未登録) [095]相続路線点 1 : 土地家屋 [096]相続路線 2 : ユーザー情報 [097]相続路線注記 3 : 路線 4 : 背景0 5 : 背景1 [097]相続路線注記 10 : メッシュ [12 : 仮登録 グルーナ: [12 原登録 [回加 変更 削除 グループ登録 グルーニ	終了

14-5 レイヤグループからのレイヤ削除

グループリストから対象グループを選択し、削除するレイヤを一覧から選択後 「グループ解除」ボタンクリックで、グループからレイヤの解除が行われます。

	う([000] 石岡二() .			
レイヤ管理メニュー		終了		
グループ (未登録) 1 : 土地家屋 2 : ユーザー情報 3 : 路線 4 : 背景0 5 : 背景1 10 : メッシュ 12 : 仮登録	▶√ヤ [093] 公開路線注記 [095] 相続路線点 [096] 相続路線 [097] 相続路線注記 [099] 公開状類線 [300] 地価公示			
グループ: 12 仮登録 再読み込み 追加 変更	」 	グループ解除		
ļ				
確認	×			
グループ [12:仮登録] から 1 個のレイヤを登録解釈します よろしいですか?				
	ОК キャンセル			
	レイヤ管理メニュー			終了
	グループ (未登録) 1 : 土地家屋 2 : ユーザー情報 3 : 路線 4 : 背景0 5 : 背景1 10 : メッシュ 12 : 仮登録	レイヤ [093] 公 [095] 相 [096] 相 [097] 相 [099] 公	開路線注記 続路線点 続路線注記 開状類線	
	レ グループ: 12 仮登 再読み込み	禄 追加 変更 削除	グループ登録 :	」 グループ解除

例) 12: 仮登録 グループから、[300] 地価公示 レイヤを削除します

15 位置情報

地図表示ウィンドウの位置情報を表示することが出来ます。



クリア : 表示された位置情報を消去します。

現在地 : 主にタブレット等の GPS による現在地の情報を表示します。 PC ブラウザの表示では、正確な情報とはなりません。

PC
▼ 位置情報
クリア現在地
地点情報の取得
地点情報
住所:東京都江東区白河四丁目 9-2 付 近
経度:139°48'31.68"
緯度:35°41'02.40"
地理院地図の標高:2.8m
位置情報
緯度:35.684
経度:139.8088
緯度・経度の誤差:22686
高度:
高度の誤差:
万月:
速度: 11/2月時期 - 2017/02/2010/27:51
4X1704X1.2017/03/29 10.27.51
コンバス
方位:
万位の誤差:

タブレット - 位置情報 クリア 現在地 地点情報の取得 ストリートビュー 地点情報-住所:東京都台東区上野三丁目 6-3 付近 経度:139°46'23.54" 緯度:35°42'14.55" 地理院地図の標高:3.5m -位置情報-緯度:35.70404212912303 経度:139.77320600130406 緯度・経度の誤差:65 高度:16.367294311523438 高度の誤差:16.32492118687905 方角: 速度: 取得時刻:2017/03/29 11:40:14 -コンパス — 方位:306.81674575805664 方位の誤差:31

地点情報の取得 : 地図表示ウィンドウのポイントピックで、その地点の情報を表示します。

▼ 位置情報
クリア現在地
地点情報の取得
ストリートビュー
地点情報 住所:和歌山県新宮市仲之町→丁目 1 付 近 経度:135°59'15.86" 緯度:33°43'45.41"
地理院地図の標高:8m

ストリートビュー : 地図表示ウィンドウのポイントピックで、 その地点の GoogleStreetView をポップアップ表示します。

16 データ切り出し

地図表示ウィンドウに表示中の地物データを、指定のファイル形式で切り出すことが出来ます。 選択したレイヤデータを指定条件で切り出し、ダウンロードを行います。

出力形式は以下の2形式です。

KML: 地理空間情報の表示の管理などを目的とした情報を XML で記述するものです。
Google Earth、Google Maps で扱える形式として有名です。

Shape : GIS業界では標準と言える形式です。多くのGISで取り込み可能です。

 ▼ データ切り出し 切り出し 			
データ切り出し			×
レイヤ: ^{[021} 町丁界 ▼ 属性ファイル:未設定 ▼ ファイル形式: ^{[Shape} ▼ 文字コード: ^{[Shift-JIS} ▼ 座標変換: [[] 経度緯度 ●メートル ○ EPSCコード指定 2448 作成範囲: [[] 全域 ●表示域 ○ 任意指定 重なU判定: ●一部包括 ○完全包括 領域制限: [[] 有効 ● 無効 属性制限:未設定 ▼	実 行	BC3	^
Shape ファイル切り出し 完了 レイヤ : 021 町丁界(ポリゴン) EPSGコード: 2448 テーブル: なし 文字コード: Shift-JIS データ件数: 6 件 ファイル形式: Shape (ZIP圧縮) ファイルが式: 1.62 KB Shapeファイルダウンロード ▲ TOPに戻る ▲ 処理完了			>

操作部分説明



- ① 表示中の図面から切り出し可能なレイヤー覧が表示されます。
- ①の選択レイヤにリンクした属性ファイルが選択可能です。
 「未設定」から属性ファイルを選択すると、
 12/13/40のオプションが使用可能です。
- ③切り出し処理の実行を行います。
- ④ 切り出し処理のウィンドウを閉じます。
- ⑤ 出力ファイル形式を「Shape」と「KML」から選択します。
- ⑥ 出力文字コードを選択します。

属性ファイル: ----未設定----- ∨

- ⑦ 座標変換方法の設定を行います。
- ⑧ EPSG コードの場合に設定を行います。
- ⑨ 切り出し範囲の指定を行います。
- ⑩ 図面に領域制限が適用されている場合に、切り出し時に制限の有効/無効の設定を行います。
- ⑪ 図面に属性制限が適用されている場合に、切り出し時に制限の有効/無効の設定を行います。
- 12 ②で選択した属性ファイルに添付ファイルがある場合に出力を行います。
- (13) ②で選択した属性ファイルを CSV で出力します。
- ④ ②で選択した属性ファイルの出力条件を設定します。

⑤で KML を選択した場合、⑦の設定が以下の様に切り替わります。

15 出力形状を、面/線/点から選択します。選択形状により、出力指定が変更されます。



対象レイヤがポリゴンの場合、出力形状は面/線/点が指定可能で、 対象レイヤがラインの場合、出力形状は線/点が指定可能です。 対象レイヤがポイントの場合、出力形状は点のみが指定可能です。

切り出し実行を行うと、完了メッセージに続いてファイルダウンロードボタンが表示されます。 ボタンクリックで、ファイルのダウンロードが可能です。

データ切り出し	×
KMLファイル切り出し 完了 レイヤ 508 テスト_ポリゴン (ポリゴン) EPSGコード: 4200 マテコル マキコード: 300 マティルト マキコード: 304 マティルドンIS テータ件数: 3 件 ファイルド大式: 1.09 KB ファイルドイズ: 1.09 KB マーク	^
KMLファイルダウンロード ▲ TOPIC戻る ▲ 処理完了	
	~



作成した切り出しファイルが KML の場合、Google Earth で読み込むことで簡単に確認が可能です。

17 地物の登録

地物(図形、属性)を登録する機能です。 特に図形の入力方法に関して説明します。 ポリゴン(面)、ライン(線)、ポイント(点)、それぞれで説明します。

17-1 地物の登録、作図、図形編集の関係

この機能は、後述の「18 作図」、「19 図形編集」とよく似た機能です。 それぞれの違いを説明します。

「17 地物の登録」 地物の図形、属性を同時に登録する機能です。 登録された地物は、本システムのデータベースに登録され、 通常のデータ(属性ファイル、レイヤ)として扱われます。



「18 作図」

これは、本システムの図面を背景として、点、線、面のKMLを作成する機能です。 お絵かき的な機能です。 作成したKMLは、ダウンロードし個人で管理します。 本システムのデータベースには登録されません。 地図として表示する場合は、そのKMLを本システム

にアップロードします。

又は、Google Earth でも表示可能です。



「19 図形編集」

地物の図形を登録する機能です。

「17 地物の登録」の図形に特化した高機能版です。 例えば、座標による正確な登録も可能です。 また、面に関しては、分割、結合、共有線分の編集等、 細かな編集も可能です。


17-2 ポリゴン登録

属性ファイルを選択後、「新規登録」をクリックします。 マウスクリックで、ポリゴンの頂点を入力します。



この時、ブラウザの左下に表示されているのが入力のガイドになります。

ダブルクリックで入力終了(確定)

キーボードから "u" でアンドゥ(前のポイント入力の取り消し)

キーボードから "r" でリドゥ(前のポイント入力の取り消しをやり直し)

"Esc" キーで再入力(最初から)

面入力 > ダブルクリック:終了 ″u″:アンドゥ ″r″:リドゥ ″Esc":再入力

※注意 このキーボード入力補助は IE8 では動作しません。

入力終了で属性の入力ウィンドウが表示されます。



属性を入力後、「追加」ボタンクリックで図形と属性の登録が完了します。

	テスト_ポリゴン	*		
	追加図形処理選択 ✓	閉じる		
	ラベル SYSNGID3			
	属性2 23	×		
	属性3 0 属性A ✔			
	追加する添けファイル: D:\demo\photo\eyes0 参照 ※対応形式:upeg. gif. png. pdf. doc. xls. txt. mp4, webm. ogy			
	x x y work 24 . Deg, gri, ping, pur, doc, xis, txt, inp4, webin, ogv			
	位置情報: 135.98807709,33.729	6269375		
l				
	•			
	確認	×		
	テスト_ポリ:	ゴンの登録が正常終了しました		
		ок		
		テスト_ポリゴン *		
追加:一図) リン・	形に複数の属性を クさせるときに使用。	追加 更新 削除図形処理選択 ▼ 閉じる		
		ラベル UG0034		
更新:属性(の再更新。	腐性1 テスト		
削除:登録した地物の削除。		属性 2 123 属性 3 01 属性A ✔		
図形編集選	図形編集選択・登録」た図形の編集更新対象選択 ✔ ○変更 ○削除 ●追加			
		追加する添付ファイル: 参照 ※対応形式:ipeg.gif.png.pdf.doc.xls.txt.mp4.webm.ogy		
閉じる:ウ	ィンドウを閉じる。	XXJJJJJJJJ 1 jpeg, gr, prg, put, dee, xie, ext, mp+, webm, egv		
		位置情報: 135.988077107,33.729626917		

17-2-1 ポリゴン入力時の補助機能

ポリゴン入力時の補助として、以下の機能を使用可能です。 この機能は、地図を平面直角座標で表示している場合のみ有効となります。

- ① XY座標 座標直接入力
- 相対座標
 現在の点からの相対座標を指定して点入力
- ③ 角度・距離 現在の点からの絶対角度、距離を指定して点入力
- ④ 相対角度・距離 現在の点からの相対角度、距離を指定して点入力



① XY座標

座標直接入力

座標(平面直角座標)を直接入力します。

座標入力	J		
XY座標	~	入力完了	入力中止
X :	36997 Y :	-48944	ла

② 相対座標

現在の点からの相対座標を指定して点入力 現在の点からの距離(メートル)を指定します。

座標入力			
相対座標	~	入力完了	入力中止
X :	5 Y :	5	鱼加
※ 座標数が	1点以上の場合に	こ追加可	

③ 角度·距離

現在の点からの絶対角度、距離を指定して点入力 現在の点からの絶対角度(上が90度。反時計回り)、距離を指定します。

座標入力		
角度·距離 🖌	入力完了	入力中止
角度: 45°距離:	3.5 m	追加
※ 座標数が 1点以上の場合に	追加可	

④ 相対角度・距離 現在の点からの相対角度、距離を指定して点入力 現在の点からの相対角度(線の延長が0度。反時計回り)、距離を指定します

座標入力	
相対角度 · 距離 🗸	入力完了入力中止
角度: -90 °距離:	4.4 m 追加
※ 座標数が 2点以上の場合(こ追加可

17-2-2 ポリゴン入力後の補助機能

ポリゴン入力後の補助機能として、以下の機能を使用可能です。

- 座標編集
 移動・回転 図形上の各頂点、中点をマウスで修正
- 図形全体を移動、または、回転
- 移動・拡大縮小 図形全体を移動、または、拡大縮小 (3)
- ④ 再入力 図形全体の再入力
- また、図形上に属性を表示する場合の、文字表示位置も入力可能となります。
- 中心点入力 引出線を使用しない場合の文字表示位置の入力 (5)
- 引き出し線(2点)入力 引出線を2点で入力 (6)
 - 引出線を3点で入力
- ⑦ 引き出し線 (3点)入力 ⑧ 引き出し線 SW [オン]
 - 引出線の表示/非表示設定



① 座標編集

図形上の各頂点、中点をマウスで修正 図形形状の各頂点、中点に現れる〇をマウスで操作し編集します。

マウスで編集	
○のドラッグ	: 点移動
〇内で"Del"	: 点削除

図形外のクリックで終了





図形外のクリックで終了

③ 移動・拡大縮小 図形全体を移動、または、拡大縮小 ○をマウスで操作し移動、拡大縮小を行います。



図形外のクリックで終了

- ④ 再入力
 図形全体の再入力
 図形を最初から再入力します。
 この時は、「17-2-1 ポリゴン入力時の補助機能」は使用できません。
- ⑤ 中心点入力 引出線を使用しない場合の文字表示位置の入力
 引出線を使用しない場合の文字表示位置は、デフォルトでは、ポリゴンの重心点となります。

この機能で、重心点以外を指定可能となります。マウスで指定します。





⑦ 引き出し線(3点)入力
 引出線を3点で入力
 引出線を3点(始点、終点、文字方向)で指定します。
 表示文字は終点から文字方向に表示されます。



⑧ 引き出し線 SW [オン] 引出線の表示/非表示設定
 引出線の表示/非表示を指定します。

文字表示位置等	
中心点入力	
引出線(2点)入力	Ī
引出線(3点)入力	
- 引出線SW [オン]	j



メニューは現状を表しています。 左図は、引出線表示の状態です。 この時点でメニューを選択すると、 引出線非表示となります。 オン/オフのトグルスイッチとなっています。



17-3 ポリゴン修正

登録後の地物を修正する場合は、「更新モード」に☑を入れ、対象属性ファイルを選択後、 対象図形をマウスクリックで選択し、表示された属性ウィンドウから「図形処理選択」を選択して行いま す。

修正方法は、「17-2-2 ポリゴン入力後の補助機能」と同様です。



テスト_ポリ	עבו		×
<u>追加</u> ラベル 属性_文字 属性_数値 属性_コード 登録者	E新 削除 UC0004	 図形処理選択 ▼ 図形処理選択 座標編集 移動・回転 移動・拡大縮小 再入力 文字表示位置等 中心点入力 	閉じる
登録日 登録時間	2014/08/12	5)出線(2点)人力 引出線(3点)入力	
(7)中		「山板5W [ノン]	

修正終了は、ポリゴンの外をマウスクリックすると属性ウィンドウが表示されるので、 「更新」ボタンクリックで修正完了です。

属性ウィンドウで、属性の修正も可能です。

17-4 ポリゴン削除

登録後の地物を削除する場合は、「更新モード」に☑を入れ、対象属性ファイルを選択後、 対象ポリゴンをマウスクリックで選択し、表示された属性ウィンドウから「削除」をクリックします。



データを削除しますかの問いに「OK」クリックで、まず属性データが削除されます。



続いて「図形削除」をクリックします。

テスト」ポリゴン	×
追加 図形処理選択 📢 図形削除	閉じる

図形を削除しますかの問いに「OK」クリックで、図形が削除されます。

_ 確認×			
図形を削除します。よろしいですか?	確認 *		
	テスト_ポリゴンの図形削除が正常終了しました		17
ок + +>tell			
	ОК		//

以上のように、図形削除は「属性」→「図形」と順に削除する必要があります。 属性のみを削除しますと、図形が残ってしまいます。

1つの図形に複数の属性がリンクすることを想定していますので、この操作方法となっています。

17-5 ライン登録

属性ファイルを選択後、「新規登録」をクリックします。 マウスクリックで、ラインの頂点を入力します。



- この時、ブラウザの左下に表示されているのが入力のガイドになります。
 - ダブルクリックで入力終了(確定)
 - キーボードから "u" でアンドゥ(前のポイント入力の取り消し)
 - キーボードから "r" でリドゥ(前のポイント入力の取り消しをやり直し)
 - "Esc" キーで再入力 (最初から)

線入力 > ダブルクリック:終了 ″u″:アンドゥ ″r″:リドゥ ″Esc″:再入力

このキーボード入力補助は IE8 では動作しません。

入力終了で属性の入力ウィンドウが表示されます。



※注意

属性を入力後、「追加」ボタンクリックで図形と属性の登録が完了します。

テストュライン	×
追加図形処理選択 ✔	閉じる
SYSNGID5	
属性 1 テストライン	
属性 2 999	
追加する添けファイル: D:\demo\p ※対応形式:ipeg, gif, png, pdf, do	hoto\eyes0 参照 c, xls, txt, mp4, webm, ogv
位置情報: 135.989170224,33.730	291729
確 ao	3 4
テストュラインの	登録が正常終了しました
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	テスト_ライン *
追加:一図形に複数の属性を	追加 更新 削除図形処理選択 ▼ 閉じる
リンクさせるときに使用。	
更新・属性の再更新	「アイレーローローローローローローローローローローローローローローローローローローロ
	属性2 999
削除:登録した地物の削除。	属性3 01 属性A ✔
	更新対象選択 ✔ ○変更 ○削除 ●追加
図形編集:登録した図形の編集。	追加する添付ファイル: 参照
閉じる:ウィンドウを閉じる。	※刘応形式, jpeg, git, png, pdf, doc, xis, txt, mp4, webm, ogv
	位置情報: 135.989170241,33.7302917085

17-5-1 ライン入力時、入力後の補助機能

ライン入力時、入力後の補助として、ポリゴン同様の機能を使用可能です。 下記を参照願います。

「<u>17-2-1</u> ポリゴン入力時の補助機能」 「<u>17-2-2</u> ポリゴン入力後の補助機能」

17-6 ライン修正

登録後の地物を修正する場合は、「更新モード」に☑を入れ、対象属性ファイルを選択後、 対象図形をマウスクリックで選択し、表示された属性ウィンドウから「図形処理選択」を選択して行いま す。

修正方法は、ラインの場合も、「17-2-2 ポリゴン入力後の補助機能」と同様です。



修正終了は、ラインの外をマウスクリックすると属性ウィンドウが表示されるので、 「更新」ボタンクリックで修正完了です。

属性ウィンドウで、属性の修正も可能です。

17-7 ライン削除

登録後の地物を削除する場合は、「更新モード」に図を入れ、対象属性ファイルを選択後、 対象ラインをマウスクリックで選択し、表示された属性ウィンドウから「削除」をクリックします。



データを削除しますかの問いに「OK」クリックで、まず属性データが削除されます。

確認 *		
データを削除します。よろしいですか?	確認 *	
	テスト_ラインの削除が正常終了しました	2-2 +
OK キャンセル		3-1
	ОК	2-3

続いて「図形削除」をクリックします。

テスト_ライン		×
追加 図形処理選択	▼ 図形削除	閉じる
図形を削除しますかの問いに「	OK」クリックで、図形が削除さ	hます。
確認 ×		
図形を削除します。よろしいですか?	確認 *	
	テスト_ラインの図形削除が正常終了しました	2-2
OK キャンセル		3-1
	ОК	2-3

以上のように、図形削除は「属性」→「図形」と順に削除する必要があります。 属性のみを削除しますと、図形が残ってしまいます。

1つの図形に複数の属性がリンクすることを想定していますので、この操作方法となっています。

属性ファイルを選択後、「新規登録」をクリックします。 マウスクリックで、ポイントを入力します。



この時、ブラウザの左下に表示されているのが入力のガイドになります。 ポリゴン・ラインと異なり、ポイントはクリックすることで入力終了(確定)となります。



入力終了で属性の入力ウィンドウが表示されます。



テスト_ポイント	×
追加 図形処理選択 ▼	閉じる
ラベル SYSNGID6	
属性1	
属性 2	
属性3 >	
追加する添付ファイル: ※対応形式:jpeg, gif, png, pdf, doc, xls, txt, mp4, webm, ogv	
位置情報: 135.989253975,33.7302974469	

属性を入力後、「追加」ボタンクリックで図形と属性の登録が完了します。

テスト_ポイント	×
追加 図形処理選択 🗸	閉じる
ラベル SYSNGID6	
属性2 [11] 111 属性3 [03] 属性C ✔]	
追加する添付 マイル: D:\demo\photo\eves0	参照
※対応形式:jpig, gif, png, pdf, doc, xls, txt, m	p4, webm, ogv
位置情報: 135.989 53975,33.7302974469	
確認	*
テスト」ポイントの登録が正常	終了しました
]	テスト_ポイント *
	追加 更新 削除図形処理選択 ✔ 閉じる
追加:一図形に複数の属性を	
リンクさせるとさに使用。	属性1 auto00000000000004
更新:属性の再更新。	周住2 3 周性3 03 周性C ✓
	更新対象選択 ✔ ○変更 ○ 削除 ● 追加
削除:登録した地物の削除。	追加する添付ファイル: ※対応形式 ; joeg. gif. png. pdf. doc. xls. txt. mp4. webm. gay
図形編集選択:登録した図形の編集。	
閉じる:ワインドワを閉じる。	
	位置情報: 135.989253992,33.7302974264

17-8-1 ポイント入力時、入力後の補助機能

ポイント入力時、入力後の補助として、ポリゴン同様の機能を使用可能です。 下記を参照願います。

[<u>17-2-1</u>	ポリゴン入力時の補助機能」
[17-2-2	ポリゴン入力後の補助機能」

ただし、ポイントの場合、機能は右図に限定 されます。

追加 勇	毛新 削除	図形処理選択 🖌	
ラベル	UG0008	図形処理選択 再入力	
属性_文字		文字表示位置等	
属性_数値		中心点入力	
属性_コード	·	引出線(2点)入力 引出線(3点)入力	
登録者	neogis	引出線SW [オン]	

17-9 ポイント修正

登録後の地物を修正する場合は、「更新モード」に☑を入れ、対象属性ファイルを選択後、 対象図形をマウスクリックで選択し、表示された属性ウィンドウから「図形処理選択」を選択して行いま す。

修正方法は、ポイントの場合も、「17-2-2 ポリゴン入力後の補助機能」と同様です。



テスト_ポイ	いた		×
追加	更新削除	図形処理選択 🗸	閉じる
ラベル	UG0007	図形処理選択 再入力	
属性_文字		文字表示位置等	
属性_数值		中心点入力	
属性_コード	· · · · ·	引出線(2点)入力	
登録者	neogis	引出線SW [オン]	
2443.0	2022/12/05		

図形の編集は、ポイントの場合、再入力のみとなります。

マウスで修正後の位置をクリックすると属性ウィンドウが表示されるので、「更新」 ボタンクリックで修正 完了です。

属性ウィンドウで、属性の修正も可能です。

17-10 ポイント削除

登録後の地物を削除する場合は、「更新モード」に☑を入れ、対象属性ファイルを選択後、 対象ポイントをマウスクリックで選択し、表示された属性ウィンドウから「削除」をクリックします。



続いて「図形削除」をクリックします。

テスト」ポイント	×
追加 図形処理選択 🖌 図形削除	閉じる

ОК

図形を削除しますかの問いに「OK」クリックで、図形が削除されます。

確認 *		1-5
図形を削除します。よろしいですか?	確認 *	
	テスト」ポイントの図形削除が正常終了しました	
OK ++>>tz/		
	ОК	

以上のように、図形削除は「属性」→「図形」と順に削除する必要があります。 属性のみを削除しますと、図形が残ってしまいます。

1つの図形に複数の属性がリンクすることを想定していますので、この操作方法となっています。

18 作図

本システムの図面を背景として、点、線、面のKMLを作成する機能です。お絵かき的な機能です。 作成したKMLは、ダウンロードし個人で管理します。本システムのデータベースには登録されません。 地図として表示する場合は、そのKMLを本システムにアップロードします。 又は、Google Earth でも表示可能です。

また、オプションにより、レイヤ管理も可能です。

18-1 作図機能

「作図」タブの、「作図」から、作図を行います。

提供される作図機能は、点・線・面の入力編集と入力図形の情報編集機能です。



入力した情報は、KML 形式のファイルでダウンロードすることが出来ます。 ダウンロードした KML ファイルは、アップロードすることで再度編集することが出来ます。



18-2 表示



作図された図形は「表示」で、検索表示可能です。

「全体表示」ボタンクリックで、表示リスト上のデータすべてを、地図表示ウィンドウに表示します。 「クリア」ボタンクリックで、表示データをすべて削除します。



18-3 入力

18-3-1 点入力

「入力」から「点」を選択します。



作成する「アイコン」を選択し、表示させる「タイトル」「名称」を入力後、 「地図表示ウィンドウ」上の該当箇所でマウスクリックで入力を行います。









登録された図形は、「表示」のリストから検索参照が可能です



「書式設定」では、属性情報の書式を変更することが出来ます。 「書式設定」ボタンクリックで書式設定ウィンドウが表示されます。 テンプレートは「メモなし」「メモあり」「任意入力」の3種が用意されています。

書式設定	*
デンプレート: <mark>メモなし</mark> メモあり 任意入力 名称	ñusk

テンプレートを選択・適用すると、表示データ入力フィールドが変更されます。



「書式設定」ウィンドウで、「追加」ボタンクリックで「表示項目」を追加することが出来ます。

「追加」ボタンをクリックすると、項目名一覧にフィールドが追加されます。

書式設定	×
テンプレート: メモなし 🗸	
項目名	
名称	削除
項目1	削除
項目2	削除
707	追加
適用 キャンセル	

追加されたフィールドに項目名称を入力し、「適用」クリックで表示データ入力フィールドが 変更されます。

修正された項目定義は「カスタムセット」のテンプレート名で管理されます。

書式設定	*		
テンプレート:カスタムセット 🗸			
項目名 名称	削除	タイトル:	
項目1	削除	名称 :	
項目2	削除	項目1:	
		項目2:	
		書式設定	添付画像
207	追加		
適用 キャンセル			

18-3-2 線入力

「入力」から「線」を選択します。



「線色」、「線幅」等を選択し、表示させる「タイトル」「名称」を入力後、 「地図表示ウィンドウ」上でマウスクリックにより入力を行います。



ブラウザ左下にガイドとして表示されています。

登録された図形は、「表示」のリストから検索参照が可能です



18-3-3 面入力

「入力」から「面」を選択します。



「面色」、「面透過度」等を選択し、表示させる「タイトル」「名称」を入力後、 「地図表示ウィンドウ」上でマウスクリックにより入力を行います。







マウスクリックで、線分のポイントを指定し、入力終了はダブルクリックします。
 キーボードから入力するキーとして
 u :アンドゥ・1回戻る
 r :リドゥ・アンドゥの取り消し
 Esc :再入力
 があります

登録された図形は、「表示」のリストから検索参照が可能です



18-4 編集

18-4-1 点編集

編集する「点」をマウスクリックで選択し、修正項目を設定します。



設定後、「適用」クリックで変更が反映されます。

表示 入力 編集 移動
アイコン拡大率: 1
ラベル色:
ラベル透過度: 0% 🔽
ラベル拡大率: 1
タイトル: 点入力
名称: サンブルポイント
削除 適用 取消
書式設定添付画像



18-4-2 線編集

編集する「線」をマウスクリックで選択し、修正項目を設定します。



設定後、「適用」クリックで変更が反映されます。



線分の中間ポイントの〇を、マウスドラッグで新規ポイントに設定します。 〇の外をクリックで、編集終了 〇内で「Del」キーで、ポイントを削除します。



18-4-3 面編集

編集する「面」をマウスクリックで選択し、修正項目を設定します。



表示入力 編集 移動
面 線色:線幅:3 px
線透過度: 0% ✓
面色: 面透過度: 80% V
面を塗りつぶす
外形線を描画する
タイトル: 面入力
名称: サンブルボリゴン
削除 適用 取消
書式設定

設定後、「適用」クリックで変更が反映されます。





線分の中間ポイントの○を、マウスドラッグで新規ポイントに設定します。 ○の外をクリックで、編集終了

○内で「Del」キーで、ポイントを削除します。



18-4-4 添付画像

入力した図形にイメージを添付します。 このイメージは、後記のダウンロードファイルにも適用されます。



作図編集時に有効になる「添付画像」をクリックし、添付画像を指定し「追加」をクリックします。



複数のファイルを添付すると、一覧リストにファイルが表示されます。



18-5 移動

18-5-1 点移動

移動する「点」をマウスクリックで選択し、マウスドラッグで移動します。



点移動の際にも、修正項目の設定も可能です。

18-5-2 線移動

```
移動する「線」をマウスクリックで選択し、マウスドラッグで移動します。
```



線移動の際にも、修正項目の設定も可能です。

18-5-3 面移動

移動する「面」をマウスクリックで選択し、マウスドラッグで移動します。





面移動の際にも、修正項目の設定も可能です。

オプションにより、作図でもレイヤ管理が可能です。

下図は、複数のレイヤを使用した例です。



レイヤ単位で、表示ON/OFFが可能です。 下図は、レイヤ「レイヤ・点」を、OFFにした例です。



レイヤ名は、任意に変更可能です。 但し、レイヤ数は、ここでは変更できません。事前にシステム設定された数となります。 変更したい場合は、管理者に相談願います。

18-7 ダウンロード

作成した図を、KML形式でダウンロードします。 実際には、kmzという拡張子のファイルでダウンロードします。 kmzとは、KMLの圧縮形式です。中にKML、添付画像、アイコン等を含みます。

クリア	アップロード
全体表示	ダウンロード

「ダウンロード」ボタンクリックで、「KMLファイルダウンロード」ウィンドウが表示されます。

KML	ファイル ダウンロー	-ド		×
データ	7名: ヤ・点			
	ダウンロード	一括ダウンロード	キャンセル	

「ダウンロード」または、「一括ダウンロード」ボタンクリックで、KML ファイルが作成され、「ダウン ロード」ボタンが表示されます。

KMLファイル ダウンロード	×
KMLファイル作成 完了	閉じる
データ名 : レイヤ・点(一括) データ件数 : 6 件 ファイルサイズ : 1.22 KB	
ダウンロード	

「ダウンロード」ボタンクリックで、ファイルのダウンロードが可能です。

「ダウンロード」と「一括ダウンロード」の違い。

レイヤ管理されていない場合は、どちらも同一の機能となります。

レイヤ管理されている場合、「ダウンロード」は、現在表示中のレイヤのみで KML を作成しま す。また、「一括ダウンロード」は、すべてのレイヤを KML 上でもレイヤ分けした状態で KML 作成します。

18-8 アップロード

KML 形式ファイルを、本システムにアップロードし表示します。

クリア	アップロード
全体表示	ダウンロード

「アップロード」ボタンクリックで、「KMLファイルアップロード」ウィンドウが表示されます。

KMLファイル アップロード	×
アップロードファイル: C:\Users\nishi\Downk 参照 オプション:	
雇性項目は名称で並び替える	
アップロード 一括アップロード キャンセル	
	- /,

「アップロード」または、「一括アップロード」ボタンクリックで、KML ファイルがアップロードされ、 KML が表示されます。

「アップロード」と「一括アップロード」の違い。

レイヤ管理されていない場合は、どちらも同一の機能となります。 レイヤ管理されている場合、「アップロード」は、現在表示中のレイヤに KML をロードします。 KML ファイルがレイヤ分けされている場合でも、1レイヤにまとめてロードされます。 また、「一括アップロード」は、KML ファイルのレイヤ分けに合わせて本システム上も レイヤ分けされてロードされます。

「属性項目は名称で並び替える」 ボタン:

KML ファイル内の項目定義順ではなく、項目名で並び替えて、本システムにロードします。 項目順が不定である、あるソフト向けに用意した機能です。 通常は使用しません。

19 図形編集

地物の図形を登録、編集する機能です。

「17 地物の登録」の図形に特化した高機能版です。

図形編集機能は、別ウィンドウで起動されます。



表示されているレイヤが対象となります

図形編集	
クリア データ保存	
レイヤ:土地現況 🗸	
【処理選択】 🗸	

処理メニューは下記の様になります。レイヤタイプにより「処理メニュー」が異なります。



ポイント	
図形編集	-
クリア データ保存 レイヤ:目標物 ▼	
 (処理選択) 図形データ編集 	_
図形の移動 図形の削除 変更の取消	



ポイント、ラインの図形編集はポリゴンの場合と同様に処理を行います。 以降の説明ではポリゴンの場合をメインとして解説します。

すべての編集は、「データ保存」ボタンのクリックまでは、データベースに保存されません。

処理メニューから「図形データ編集」を選択し、対象図形をクリックすると 図形編集ウィンドウが起動され、図形も地図表示ウィンドウで編集モードに切り替わります。



≪図形編集ウィンドウ≫

「図形ラベル」ボタン

図形上の図形ラベルの、表示/非表示を切り替えます。

「中心点」ボタン

図形上の中心点の、表示/非表示を切り替えます。

「引き出し線」ボタン

図形上の引き出し線の、表示/非表示を切り替えます。



図形編集[2	070230412]					×
適用	リセット		再表示		閉じる	
レイヤ番号[20	00] 図形タイプ[ポリゴ	D1			
医肥ラベル	20702304	2				
中心点:X	-822.74	4 Y	-252223.	438	አ ታ	
引出線 ×	-828.96	<mark>4</mark> Y	-252225.	951	<u>አ</u> ታ	
☑表示 ×	-824.72	9 Y	-252217.	220		
全長[77.929 m]	面積[371.	095 n	n²]	
应/標学/二方[7 占 1 R全线	4111	382-102			

「表示」チェック

地図表示の際の引き出し線の表示/非表示を指定します。 (☑で表示)
「入力」ボタン

図形上の中心点・引き出し線をマウスクリックで入力します。

図形編集[2070230412] *								
適用	リセット		再表示	閉じる				
レイヤ番号[20	0] 図形タイ:	ブ[ボリゴ	2]					
図形ラベル	2070230	412						
中心点:×[-822.	744 Y	-252223.438	3 入力				
3出線:×[-828.	964 Y	-252225.951	入力				
✓表示 ×[-824.	729 Y	-252217.220	0				
全長[77.929 m] 面積[371.095	5 m²]				

中心点

入力ボタンを押し、地図表示ウィンドウ上でマウスクリック します。

	19	7	-0-
中心点入力 > 1点クリック			

引き出し線

入力ボタンを押し、地図表示ウィンドウ上で3点(引き出し線 開始位置、文字開始位置、文字方向)マウスクリックします。

引出線入力 > ダブルクリック:終了 "B":前点の取消 "E":終了

「選択」ボタン

選択ボタンをクリックし、地図表示ウィンドウ上で頂点をマウスクリックします。 選択した座標が、リスト上で選択されます。

全長[82.626 m]面積[347.643 m ²] 座標データ[13点]隆線[無 0004:-785.310,-252177.140,0 0005:-785.920,-252176.80,0 0006:-786.690,-252178.620,0 0007:-791.690,-252176.600,0 0008:-796.780,-252188.320,0 0009:-804.380,-252185.040,0 0010:-808.920,-252183.080,0 0011:-804.960,-252173.120,5 0012:-800.620,-252163.020,0 0013:-797.190,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.300,0 00050,-252164.	2010230575
0012:-800.620, -252163.020, 0 ∨ 0013:-797.190, -252164.360, 0 × -804.960) × -804.960) × -252173.120 陸線 全点入力 1点移動 2点間修正	

「表示」ボタン

選択座標の強調表示/通常表示を切り替えます。

「前追加」ボタン

選択座標の前に数値入力した座標を追加します。



2070230575

「後追加」ボタン 選択座標の後に数値入力した座標を追加します。

「変更」ボタン

選択座標を数値入力した座標で変更します。

「削除」ボタン

選択座標を削除します。





「全変更」ボタン

全座標を手入力で変換する時使用します。 ボタンクリックで全座標を羅列したウィンドウが表示されますので、そこで座標を編集します。



「OK」: 編集座標を適用する。

「キャンセル」: 編集を中止してウィンドウを閉じます。 「元座標に戻す」:編集前の座標に戻します。

「陰線」チェック ※ 2016/01/01 現在使用不可。

座標を変更する際に、陰線とする場合に☑を行います。

「全点入力」ボタン

全点をマウスで再入力する場合に使用します。

全点入力ボタンをクリックし、地図表示ウィンドウ上で座標をマウスクリックで入力します。 終点で、ダブルクリック、または、キーボードから「E」を押下します。



元図形

入力確定

新図形







面入力 > ダブルクリック:終了 "B":前点の取消 "E":終了

	202 272 -21					
至長[63.456 m] 面積[203.372 m² j					
【座標データ[10 点] 路線[無] 選択					
0001 : -806.739, -252181.9	81,0 表示					
0002:-803.371,-252175.3	66,0 前追加					
0003:-799.642,-252165.3	82,0 後追加					
0004794.830, -252187.4	54 0 來雨					
0006 : -787.131252173.4	41.0					
0007 : -788.093, -252175.9	67, 0					
0008 : -791.943, -252175.4	86,0 主変更					
0009:-796.153,-252181.2	60, 0					
0010:-797.717,-252185.2	29, 0					
X Y	B套線					
全点入力 1点粮	動 2点間修正					
座標系:世界測地系(日本測地系2000) 🗸 変換						
「井田湖山山之一」	1日					

「1 点移動」ボタン

1 点移動ボタンをクリックし、地図表示ウィンドウ上で移動対象座標をマウスクリックします





<u>е</u>. М







移動先の座標をマウスクリックします。





以上で1点移動が完了です。



全長[84.413 m]	面積[324	1.328 m²]	
座標データ[13 点] 陰	線[無] 選邦	R		
0001 : -79	5.680, -252	165.240,0)	表示	
0002:-78	33.840, -252	169.920, 0	\sim	前追加	
000378	32.390, -232 35.310, -252	170.540, 0		後追加	
0005 : -78	35.920, -252	176.880, 0		変更	
0006 : -78	36.690, -252	178.620, 0		削除	
0007:-79	91.690, -252 96.780 -252	176.600, 0		全変更	
0009 : -80	04.380, -252	185.040, 0	1		
0010:-80	08.920, -252	183.080, 0			
× -80	4.380 Y -2	<u>52185.04</u> 0		陰線	
	全点入力	1点移動	2点晶	間修正	
座標系: 世界)	則地系(日本測地	系2000) 🗸	変	換	
				-	

「2点間修正」 ボタン

2点間修正ボタンをクリックします。





地図表示ウィンドウ上で、修正座標の始点・終点の選択を行います。





地図表示ウィンドウ上で修正座標をマウスクリックで入力します。 終点で、ダブルクリック、または、キーボードから「E」を押下します。



線入力 > ダブルクリック:終了 "B":前点の取消 "E":終了

以上で2点間修正が完了です。



座標系「変換」ボタン

座標データの変換を以下の2パターンを選択し、一括して変換します。

- ·世界測地系(日本測地系 2000)
- ・旧日本則地形(Tokyo Datum)



座標データをポイント毎に、世界測地系⇔旧日本測地系の変換を行います。



「再表示」ボタン

図形データの初期状態(デフォルト)を表示します。

「適用」ボタン

図形編集を確定します。

「リセット」ボタン

編集内容を破棄します。

19-2 ライン編集

ラインのみの処理を説明します。

「始点に線分追加」ボタン 始点に線分を追加します。 「終点に線分追加」ボタン 終点に線分を追加します。



19-3 ポイント編集

ポイントのみの特別な処理はありません。

始点に線分追加
終点に線分追加

19-4 新規図形の入力

処理メニューから「図形の新規入力」を選択。



マウスクリックで図形を入力していき、終点で、ダブルクリック、または、 キーボードから「E」を押下します。

線入力 > ダブルクリック:終了 "B":前点の取消 "E":終了

入力取り消しは、キーボードから「B」を押下すると、直前の入力の取り消し となります。

19-5 図形の移動

処理メニューから「図形の移動」を選択。



「図形の移動」を選択し移動対象となる図形をマウスでドラッグします。

19-6 図形の回転

処理メニューから「図形の回転」を選択。



回転対象となる図形の「回転中心」としたいポイント付近で、マウスの左ボタンを押し、図形を回転 させます。

回転終了位置でマウスの左ボタンを離すと、回転が確定します。

処理メニューから「図形の拡大/縮小」を選択。



拡大対象となる図形の「拡大始点」としたいポイント付近で、マウスの左ボタンを押し、図形の拡大 を行います。

マウスを右方向にドラッグし、拡大終了位置でマウスの左ボタンを離すと、拡大が確定します。



拡大対象となる図形の「拡大始点」としたいポイント付近で、マウスの左ボタンを押し、図形の縮小 を行います。

マウスを左方向にドラッグし、縮小終了位置でマウスの左ボタンを離すと、縮小が確定します

19-8 図形の結合

処理メニューから「図形の結合」を選択。

結合する図形数の入力を求められます。

確認		×
結合する図形の数を入力してください		3
	ОК	キャンセル

対象図形をマウスで選択し終わると、結合が完了します。



117

処理メニューから「図形の分割」を選択。

```
図形分割ウィンドウが表示されます。
```

図形分割			×
元図形の選択	分割線の追加	既存図から分割線追加	
分割数:	2	ОК +	もンセル
			/

①「元図形の選択」ボタンをクリックします。



②「分割線の追加」ボタンをクリックし、分割線の入力を行います。



マウスクリックで図形を入力していき、終点で、ダブルクリック、または、キーボードから「E」を 押下します。

分割線入力 > ダブルクリック:終了 "B":前点の取消 "E":終了

③「代表点」ボタンをクリックし、図形の代表点の入力を行います。

分割数を入力し、「OK」をクリックします。

図形分割			×
元図形の選択	分割線の追加	既存図から分割線追加	
分割数:	2	ОК +	キンセル

分割した図形の代表点をマウスでピックすると



隣接するポリゴンがある場合、隣接ポリゴンに共有点座標を追加します。

④ 分割が完了します。



19-10 図形の接触

処理メニューから「図形の接触」を選択。

新規に入力した図形を、既存の図形に接触させます。

① 新規図形を既存図形に重ねて入力します。



② 作成した図形と、接触させる図形の数を入力し、対象筆をマウスピックで選択します。



③ 作成した図形と、既存の図形の接触が完了します。



19-11 共有点の移動

処理メニューから「共有点の移動」を選択。

図形の共有点を、マウスクリックで移動します。

① 対象の共有点をマウスピックします。



② 移動確認が表示されます。



③ 移動ポイントでマウスピックを行います。



- 確認メッセージが出ます ここで、座標を数値入力することも可能です。
- ④ 共有点の移動が完了します。



19-12 共有線分の修正

処理メニューから「共有線分の修正」を選択。

図形の共有線分を、マウス入力で修正します

① 対象の共有線分をマウスピックします。



③ 修正線分をマウスで入力します。



共有線分入カ > ダブルクリック:終了 "B":前点の取消 "E":終了 終点で、ダブルクリック、または、キーボードから「E」を 押下します。

確認メッセージが出ます

ここで、座標を数値入力することも可能です。

	*
共有線分を次の座標に修正します。よろしいですか? 始点:-866.290,-252169.600 終点:-873.030,-252189.080 元座標:1点)	
-870.857,-252175.606 -873.503,-252182.944	
入力値工戻す	OK キャンセル

④ 共有線分の修正が完了します。



19-13 図形の削除

処理メニューから「図形の削除」を選択。



削除対象となる図形をマウスでクリックします。 図形の色が変わり、削除が確定します

19-14 変更の取消

処理メニューから「変更の取消」を選択。

取消対象となる図形をマウスでクリックします。 変更された図形が、最初の状態まで戻ります。

19-15 全変更の取消

「クリア」ボタンで、すべての変更を取り消します。

19-16 変更内容の保存

「データ保存」ボタンで、すべての変更をデータベースに保存します。 このボタンクリックまでは、データベースには保存されません。

20 登録図面

表示する地物・表示方法(色塗り、シンボル表示等)を任意に設定可能です。 設定した図面内容は、任意の名前で登録、呼び出し可能です。

・登録図面で登録できる内容は以下となります。

レイヤ: その図面に含めるレイヤを選択可能です。 また、そのレイヤの描画方法、描画縮尺等も設定可能です。

 ランク表示: 地物をその属性によって色分け表示したり、その属性によってシンボルを 変えて表示することを、本マニュアルでは。ランク表示と呼びます。
 どの属性で、ランク表示を行うか、どのようなランク表示とするか設定します。
 例えば、顧客の種別によってシンボルの色を変えて表示する「顧客種別色 塗り図」を作成可能です。

- 属性表示: 地物の属性を地図上に文字で表示することも可能です。 どの属性を表示するか、どのサイズ、色で表示するか、と言った内容を設定します。 例えば、筆形状に地番を表示した「地番図」を作成可能です。
- ラスタ: 航空写真等、座標付きイメージを、背景として重ねて表示可能です。 どのイメージを表示可能とするかを設定します。

 属性制限: 地物の属性に条件を設定することにより、条件に一致した地物のみを表示 することが可能です。
 その条件を設定します。
 この条件は、「属性表示」、「ランク表示」、「属性一覧表示」に反映されます。
 例えば、売り上げが100万円以上の顧客だけを表示する図面を作成可能です。
 注意:属性制限はランク表示、属性表示、属性一覧表示に対して効果があ ります。

レイヤ表示との兼ね合いに注意が必要です。

領域制限:地物を空間的な領域で表示制限することも可能です。

その領域を設定します。

この制限は、「属性表示」、「ランク表示」、「属性一覧表示」に反映されます。 例えば、ある駅から10km以内のユーザのみを表示する図面を作成可能 です。

注意:領域属限はランク表示、属性表示、属性一覧表示に対して効果があ ります。

レイヤ表示との兼ね合いに注意が必要です。

印刷設定: その図面に対応したレイアウト印刷設定を登録可能です。

「登録図管理」クリック	で、「登録図面管理メ	ニュー」を表示します。
-------------	------------	-------------

ة (2) التقر	登録 (2) N 2) 西	面管理	!×=	Internet Explo	rer								ッダー部	汾
登錄 設定	図面: :	<mark>公開</mark> し	路線図 /イヤ	 仕様 ランク 	削除 公 属性表示	開路線図 ラスター	-	属性制限	A V 仕様登録 領域制限		i一覧の単 ■え ■ 索 図	用に登録する		
Ы	イヤ設	定メニー	1 ~									適用	リセット	
搏	i de la comp	描画	NO	レイヤ名	種別	描画タイ	ブ 色	枠線	枠色		オブション	·	\searrow	
Λ	1	✓	024	状况類似区分	ポリゴン	,			[1]					^
	2	✓	079	目標物	シンボル	/ X			SS:10	00				
	3	✓	080	標準地_事例地	シンボル	, \star			FS: 30	00				
	4	\checkmark	081	路線区分-中心	シンボル	, •								
	5	\checkmark	082	路線区分-矢印	ライン		[2]							
	6	✓	200	土地現況	ポリゴン				[1] FS: 10	00, SS: 3000				~
-		र के	2								上に移動	下に移動	更新	
			NO	レイヤ名		種別	描画タイン	ブ 色	枠線(線幅)	枠色	塗りつぶし			
			024	状況類似区分	:	ポリゴン			1 ¥					
			オフショ 名種	ン 期限線尼・描画・			(SL)	~	(LS)	家民範囲の場合	描面する。			
			- Crac	ペクト。 ペクト。	レ表示:		(VS)	この縮尺より	小縮尺の場合、ベク	・ル表示しない。				
				シンボ	ル表示:		(MS)	この縮尺より	小縮尺の場合、ポリ	ゴンのランク表示	あがシンボル ちょう	ことなる。		
				シンボ	ルサイズ:		(RS)	上記 MS 時の	シンボルサイズ。		[単位:印刷用紙上で			
				属性影	जि ः		(SF)	~	(FS) この新	記代範囲の場合	、属性テキストを表示	i₹3.		
\backslash			ታብ	く設定: シンボ)JL:		(SS)	止値:可変サ 負値:固定サ	イス(縮尺運動) イズ(縮尺非運動)		1単位:実測でのミリ] [単位:印刷用紙上で	1のミ! 言	洋細部分	•
		_												

ヘッダー部分説明

1		2	3	4	Ð 5	(6
登録図面: 地番図	✔ 仕様	<i>削除</i> 地	番図	A	✔ 仕様登録	図面一覧	の並び替え
設定 : レイヤ	ランク	属性表示	ラスター	属性制限	領域制限	印刷設定	☑ 索引図用に登録する
\bigcirc	8	9	10	1	12	(13)	14

設定手順

- ・① 既存の登録図面を呼び出します。
- ・② 呼び出した登録図面を削除します。
- •⑦:レイヤ、⑧:ランク、⑨:属性表示、⑩:属性制限、⑪:領域制限、⑫:印刷設定を必要に応じて設定します。
- ・⑤ 変更内容を保存(登録)します。
 ③の名称を変更しなければ登録図面の上書き、変更を行った場合は、新規登録となります。

20-1 レイヤ設定

地物(レイヤ)毎の表示設定を行います。

「登録図管理」クリックで、「登録図面管理メニュー」ウィンドウを表示します。 「登録図面管理メニュー」の「登録図面」は表示した際に使用している図面の登録内容です。

設定→「レイヤ」で「レイヤ設定メニュー」を表示します。

										l	17-	覧					
登録図	面管	理火二	<u>-</u> -								-						終了
登録図 設定	:	生産 化 レー	回 地 イヤ	<u>計構</u> てデータ] [ラン!	<u>入力) ▼</u> 仕様 7 属性表 示	削除	基盤 5		感情報(データ) 属性制限	<u>、カ</u>)	A 🗸 領域制限	仕様登	録	面一覧の	並び替え		
いヤ	設定	<u></u>	-		/										適用	リセット	
描画	順描		NO	レイキ	咯 翻	描述	動イブ	色	枠線	桦色	<u>Þ</u>		オブ	タン			
1	[✓	602	地域情報_線	5 12		[8]				LS:100000,	MS: 7000,	RS:5, FS:7000, S	S:-5			^
2	[✓	603	地域情報_面	ポリゴン	,			[2]		LS:100000,	MS: 7000,	RS:5, FS:7000, S	S:-5			
3	E	~	601	地域情報_点	シンボル	, •	I				LS:100000,	MS: 7000,	RS:5, FS:7000, S	S:-4			
4	[001	index_5	ポリゴン	,			[1]								
5	[002	nishi	ポリゴン	,			[1]								
6	[003	ipc	ポリゴン	,			[1]								>
	表示	設定											上に移動	下	に移動	更新	
1			NO	レイヤ名		種別	描記	ゆイブ	色		枠線(線幅)	枠色	塗りつぶし				
1			602	地域情報_約	泉	ライン		3	~								
			オフシ: 名種	ョン 「制限線尺:	描画:		5) ~	- 100000	_ a	5) この縮尺制	範囲の場・	合、描画する。				
					ベクトル表示:			 S) 二(の縮尺より小約	」、 訳の	場合、ベクトル家	。 表示しない	1.				
					シンボル表示:	7000	(M	s) _	の縮尺より小約	記の	場合、ポリゴンの	のランク碁	・ 表示がシンボルで	の表示とな	33.		
					シンボルサイズ:	5	(R	S) 上	記 MS 時のシ)	ンボル	/サイズ。		[単位:印刷用紙	上でのミリ	/]		
					属性表示:		(S	F) ~	- 7000	(F	S) この縮尺輝	範囲の場	合、属性テキスト:	を表示する	5.		
			サイ	<i>大</i> 設定:	シンボル:	-5	(S	S) 正 負	値:可変サイス 値:固定サイス	((縮尺 ((縮尺	連動) (非連動)		[単位:実測での [単位:印刷用紙	ミリ] 上でのミし	D.		
1						\sim											
								\sim	\sim								
									\rightarrow								

・レイヤ選択

上部のレイヤー覧の「描画」チェックボックスで、作成する図面に描画するレイヤを 選択します。 レイヤー覧での並び順が、レイヤの描画順となります。

レイヤ表示設定

「上に移動」ボタン: レイヤー覧で選択中のレイヤを上段に移動します。 「下に移動」ボタン: レイヤー覧で選択中のレイヤを下段に移動します。

・レイヤの表示設定

上部のレイヤー覧でレイヤを選択すると、そのレイヤに対する表示設定をウィンドウ下部で 設定可能となります。

設定内容は、レイヤタイプによって変わってきます。それぞれについて後述します。

「更新」ボタン: レイヤ設定内容を適用します。上部レイヤー覧も設定内容に更新されます。

20-1-1 ポリゴン設定

表示するレイヤ [ポリゴン] の設定を行ないます。

レイヤ	設定	ᅳ	-									適用	リセット	
描画	順指	画	NO	レイヤ名	種別	描画タイプ	1 色	枠線	枠色		オプション	1	2	
4		✓	081	路線区分-中心	シンボル	٠								~
3 ⁵		✓	082	路線区分-矢印	ライン	— (2]							
4 ⁶	5	✓	200	土地現況	ボリゴン			<u> </u>	FS:100	0, SS:3000				
7		✓	220	家屋現況	ポリゴン			[1]	FS:500					
8			001	→次メッシュ	ポリゴン			[[1]						
9			002	二次メッシュ	ポリゴン			[[1]			6	$\overline{\mathcal{O}}$	8	•
	表示	設定									上に移動	下に移動	更新	
		[NO	レイヤ名	1	劉	描画タイプ	色	件線(線幅)	枠色	塗りつぶし			
			200	土地現況	7	ポリゴン		-	1 ¥					
			オブショ	2			9	10	00 02	(13)	14			
			各種	制限縮尺: 描画:	(15)		(SL) ·	~	(LS) この縮/	尺範囲の場合	、描画する。			
				ベクトル表	कः 🚯		(VS)	の縮尺より小縮	尺の場合、ベクト	レ表示しない	•			
				シンボル	हुन्नः 📆		(MS) C	の縮尺より小縮	にの場合、ポリゴ	ンのランク表	示がシンボルでの表示とな	3.		
				シンボル	ナイズ: 🔞		(RS)	記 MS 時のシン	/ボルサイズ。		[単位:印刷用紙上でのミ	V1		
				属性表示	: 19		(SF) ·	~ 1000] (FS) この縮加	尺範囲の場合	、属性テキストを表示する	•		
			ታብ	ズ設定: シンボル:	20[3000	(SS)]	[値:可変サイズ 〕値:固定サイズ	(縮尺連動) (縮尺非連動)		[単位:実測でのミリ] [単位:印刷用紙上でのミ	vi		

- ・③で設定を行うレイヤを選択します。 表示設定に選択レイヤの設定内容が表示されます。
- ・描画タイプのマウスクリックで「使用可能パターンウィンドウ」が表示されます。 ポリゴンの描画パターンを指定します。

NO	レイヤ名	ŧ	重別	描画タイプ		色 枠線(線幅) 枠色 塗りつぶし
102	住民情報	面	ポリゴン	****		
オブショ	ン					
各種領	眼縮尺	描画:			(SL)	~ 300000 (LS) この縮尺範囲の場合、描画する。
		ベクトル表示:	30	0000	(VS)	この縮尺より小縮尺の場合、ベクトル表示しない。
		シンボル表示	: 20	0000	(MS)	この縮尺より小縮尺の場合、ポリゴンのランク表示がシンボルでの表示となる。
		シンボルサイ	ズ: 5		(RS)	上記 MS 時のシンボルサイズ。 [単位:印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:			(SF)	~ 7000 (FS) この縮尺範囲の場合、属性テキストを表示する。
サイス	【設定:	シンボル:	-8	i	(SS)	正値:可変サイズ(縮尺連動) [単位:実測でのミリ] 負値:固定サイズ(縮尺非連動) [単位:印刷用紙上でのミリ]

・色のマウスクリックで「使用可能色ウィンドウ」が表示されます。 ポリゴンの描画パターン色を指定します。

NO	レイヤ名		種別	描画タイブ		色	枠線(線幅)	枠色	塗りつぶし
102	住民情報	1_面	ボリゴン	****			1 🔽		
オブショ	ン					-db-)		
各種	制限缩尺:	描画:			(SL)	~ 30	00000 (LS) ;	この縮尺筆	随囲の場合、描画する。
		ベクトル表示	R : 3	00000	(VS)	この縮尺	より小縮尺の場合、	ベクトル表	示しない。
		シンボル表	F: 2	00000	(MS)	この縮尺	より小縮尺の場合、	ポリゴンの	ランク表示がシンボルでの表示となる。
		シンボルサー	イズ: 5		(RS)	上記 MS	時のシンボルサイス	(.	[単位:印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:			(SF)	~ 70)00 (FS)	この縮尺重	範囲の場合、属性テキストを表示する。
サイス	ズ設定:	シンボル:	-	5	(SS)	正値:可 負値:固	変サイズ(縮尺連動) 定サイズ(縮尺非連動	ታ)	[単位:実測でのミリ] [単位:印刷用紙上でのミリ]

 ・枠線のマウスクリックで「使用可能線種ウィンドウ」が表示されます。 枠線の線種を指定します。同時に線幅もリストから選択します。

NO レイ	P名	種別	描画タイブ		. 件線(線)	幅) 枠	色 塗りつる	ぶし
102 住	民情報_面	ポリゴン	****		—	. 1 💌 📗		
オブション								
各種制限統	訳: 描画:			(SL)	~ 300000	(LS) この	縮尺範囲の場	合、描画する。
	ベクトル表示	r : 3	00000	(VS)	この縮尺より小縮	尺の場合、べう	가ル表示しな い	ìo
	シンボル表	कः 2	00000	(MS)	この縮尺より小縮	尺の場合、ポリ	ゴンのランク表	示がシンボルでの表示となる。
	シンボルサー	イズ: 5		(RS)	上記 MS 時のシン	/ボルサイズ。		[単位:印刷用紙上でのミリ]
	属性表示:			(SF)	~ 7000	(FS) この	縮尺範囲の場	合、属性テキストを表示する。
サイズ設定	: シンボル:	-	5	(SS)	正値:可変サイズ 負値:固定サイズ	(縮尺連動) (縮尺非連動)		[単位:実測でのミリ] [単位:印刷用紙上でのミリ]

 ・枠色のマウスクリックで「使用可能色ウィンドウ」が表示されます。 枠線の色を指定します。

NO	レイヤ名		種別	描画タイブ	1	色 枠線(線幅) 枠色 塗りつぶし
102	住民情報	۱ <u>m</u>	ポリゴン	****		
オブショ	ン					
各種領	制限缩尺	描画:			(SL)	~ 300000 (LS) この縮尺範囲の場合、描画する。
		ベクトル表示	ā: 30	00000	(VS)	・ この縮尺より小縮尺の場合、ベクトル表示しない。
		シンボル表	F: 20	00000	(MS)) この縮尺より小縮尺の場合、ボリゴンのランク表示がシンボルでの表示となる。
		シンボルサー	イズ: 5		(RS)	・ 上記 MS 時のシンボルサイズ。 [単位:印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:			(SF)	~ 7000 (FS) この縮尺範囲の場合、属性テキストを表示する。
サイス	く設定:	シンボル:	-	5	(SS)	正値:可変サイズ(縮尺運動) [単位:実測でのミリ] 負値:固定サイズ(縮尺非運動) [単位:印刷用紙上でのミリ]

・「塗りつぶし」チェックボックス: ☑ ポリゴンを指定パターンで塗りつぶします。

描画:

□ 塗りつぶしは無く、枠線のみを描画します。

オプション(ポリゴンで設定できるもの)

描画する縮尺を指定する。(上図は、1/300000 まで描画する)

ベクトル表示: 指定した縮尺より小縮尺の場合はベクトル表示しない。 SVG描画時(図形編集時)有効です。 ラスタ表示時(通常表示時)は、無効です。 ベクトルでの描画は、地物が多くなると遅くなります。 これを防止する設定です。

指定した縮尺より小縮尺の場合、ポリゴンのランク表示をシンボル シンボル表示: 表示に切り替えます。 地物が多くなると、ポリゴンで描画しても見えにくい。 そこで、ポイント等のシンボル描画に切り替える方法です。

- シンボルサイズ: 上記「シンボル表示」時の、シンボルサイズ。 単位:印刷用紙上でのミリ。
- 属性を表示する縮尺を指定する。(上図は、1/7000なで描画する) 属性表示 :
- ・設定後、⑧の更新ボタンのクリックでレイヤー覧が更新されます。
- ・更新結果で地図表示ウィンドウを再作成するために、①の適用をクリックします。

20-1-2 ライン設定

表示するレイヤ [ライン] の設定を行ないます。

ι	イヤ説	定メニュ	-											適用	リセット	
_	描画順	描画	NO	レイヤ名	種別	描画タイ	ブ色	枠線	4 件任	<u>Þ</u> .		オナ	ション	(1)		
	3	\checkmark	079	目標物	シンボル	, X				SS: 1000						Ξ,
	4	\checkmark	080	標準地_事例地	シンボル	, \star				FS:3000						
l	5	\checkmark	081	路線区分-中心	シンボル	, •										
	6	✓	082	路線区分-矢印	ライン	I	[2]			FS:4						
1	7	\checkmark	096	相続路線	ライン	i	[2]									
L	8	\checkmark	097	相続路線注記	シンボル	, 0										
	—— 表	示設定										上に調	多動	下に移動	更新	
		1	NO	レイヤ名		種別	描画タイン	Ĵ	色	枠線(線幅)	枠色	塗りぶし			8	
			082	路線区分-矢印		ライン		2 🗸								
			オプション	ン			9	10	U							
			各種精	郇限縮尺: 描画:			(SL)	~	(L:	S) この縮尺範	囲の場合	、描画する。				
				ベク	ル表示:		(VS)	この縮尺より	小縮尺の対	昜合、ベクトル表	示しない。					
				シンオ	ル表示:		(MS)	この縮尺より	小縮尺の対	易合、ポリゴンの	ランク表示	Fがシンボルでの)表示とな	13.		
				シンオ	ドルサイズ:		(RS)	上記 MS 時(のシンボル・	サイズ。		[単位:印刷用約	5上での5	:0]		
				属性	長示:		(SF)	~ 4	(F:	S) この縮尺範	囲の場合	、属性テキストを	表示する)。		
			サイス	(設定: シンオ	الا:		(SS)	正値:可変り 負値:固定り	+イズ(縮尺) +イズ(縮尺)	連動) 非連動)		[単位:実測での [単位:印刷用紙	ミリ] 気上でのミ	:0]		

- ・③で設定を行うレイヤを選択します。 表示設定に選択レイヤの設定内容が表示されます。
- ・描画タイプをマウスクリックで「使用可能線種ウィンドウ」が表示されます。 枠線の線種を指定します。同時に線幅もリストから選択します。

NO	レイヤ名		種別	描画タイプ		è	枠線(線幅)	枠色	塗りつぶし	
101	住民情報	L線	ライン	2	~					
オブション	ン			€)				
各種制	非限缩尺:	描画:			(SL)	~ 3	800000 (LS) 3	この縮尺的	範囲の場合、描画	する。
		ベクトル表	. :	300000	(VS)	この縮	尺より小縮尺の場合、	ベクトル家	表示しない。	
		シンボル表	ज्ञ ः	200000	(MS)	この縮	尺より小縮尺の場合、	ポリゴンの	ワランク表示がシ	ンボルでの表示となる。
		シンボルサ	イズ:	5	(RS)	上記 №	IS 時のシンボルサイス	ζ.	[単位:	印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:			(SF)	~ [7000 (FS) ;	この縮尺	範囲の場合、属性	ミテキストを表示する。
サイズ	(設定:	シンボル:		-5	(SS)	正値: 負値:6	T変サイズ(縮尺連動) 国定サイズ(縮尺非連動	力)	[単位: [単位:	実測でのミリ] 印刷用紙上でのミリ]

・色をマウスクリックで「使用可能色ウィンドウ」が表示されます。 線色を指定します。

NO	レイヤ名		種別	描画タイプ		色	幹線(線幅)	枠色	塗りつぶし	
101	住民情報	線	ライン	[2 💌					
オブショ	シ					- du)			
各種	制限縮尺:	描画:	[(SL)	~ 30	0000 (LS) ;	の縮尺	範囲の場合、描	画する。
		ベクトル表示	:	300000	(VS)	この縮尺	より小縮尺の場合、	ベクトルネ	表示しない。	
		シンボル表示	R :	200000	(MS)	この縮尺	より小縮尺の場合、	ポリゴン	カランク表示がシ	ノンボルでの表示となる。
		シンボルサイ	(ズ:	5	(RS)	上記 MS	時のシンボルサイス		[単位	1:印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:	[(SF)	~ 70	00 (FS) ;	この縮尺	範囲の場合、属	性テキストを表示する。
ታብ:	ズ設定:	シンボル:	[-5	(SS)	正値: 可 負値: 固	変サイズ(縮尺連動) 定サイズ(縮尺非連動	ታ)	[単位 [単位	រ:実測でのミリ] ::印刷用紙上でのミリ]

NO	レイヤ名		種別	描画タイブ		色	枠線(線幅)	枠色	塗りつぶし	
101	住民情報	。線	ライン	2	~					
オブショ	ン					- h				
各種語	制限縮尺:	描画:	[SD	~ 3	00000 (LS)	この縮尺	「範囲の場合、描	画する。
		ベクトル表示	ā: [300000	(VS)	この縮圧	マより小縮尺の場合	ふ、ベクトル	表示しない。	
		シンボル表	ः न	200000	(MS)	この縮圧	そより小縮尺の場合	3、ポリゴン	のランク表示がシ	シボルでの表示となる
		シンボルサー	イズ:	5	(RS)	上記 M3	S 時のシンボルサー	ィズ。	[単位	:印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:	[(SF)	~ 7	000 (FS)	この縮尺	2、範囲の場合、 属	性テキストを表示する。
サイス	く設定	シンボル:	[-5	(SS)	正値:可 負値:固	変サイズ 縮尺連動 定サイズ 縮尺非う	助) 車動)	[単位 [単位	:実測でのミリ] :印刷用紙上でのミリ]

・オプション (ラインで設定できるもの)

描画: 描画する縮尺を指定する。(上図は、1/300000 まで描画する)

ベクトル表示: 指定した縮尺より小縮尺の場合はベクトル表示しない。 SVG描画時(図形編集時)有効です。 ラスタ表示時(通常表示時)は、無効です。 ベクトルでの描画は、地物が多くなると遅くなります。 これを防止する設定です。

属性表示: 属性を表示する縮尺を指定する。(上図は、1/7000なで描画する)

- ・設定後、⑧の更新ボタンのクリックでレイヤ一覧が更新されます。
- ・更新結果で地図表示ウィンドウを再作成するために、①の適用をクリックします。

20-1-3 シンボル設定

表示するレイヤ [シンボル] の設定を行ないます。

И	ヤ談	È	-											適用	リセット	
描	画順	描画	NO	レイヤ名	種別	描画タイプ	色	枠線	枠色			オブ	ション	1		
	8	\checkmark	079	目標物	シンボル	×				SS: 1000						~
	4	\checkmark	080	標準地_事例地	シンボル	*				FS:3000						
	5	✓	081	路線区分-中心	シンボル	•										
	6	✓	082	路線区分-矢印	ライン	[2]				FS:4						
	7	\checkmark	096	相続路線	ライン	[2]										
L	8	\checkmark	097	相続路線注記	シンボル	0										
_	一表	示設定										上げ	勜	下に移動	更新	
		[NO	レイヤ名		種別	描画タイ	ブ色	枠線	(線幅)	枠色	塗りつぶし			8	
			081	路線区分-中心		シンボル	•									
			オブション	,	-		9)							
			各種制		L	(SL) 🥎	-	(LS)	この縮尺重	囲の場合	1、描画する。				
				ベクトル	表示:	(vs) _c	の縮尺より小	縮尺の場合	にベクトル表	長示しない	0				
				シンボル	/表示:	(MS) _d	の縮尺より小額	縮尺の場合	、ポリゴンの	ワランク表	示がシンボルでの)表示とな	i3.		
				シンボル	レサイズ:	(RS) 上	記 MS 時のシ	<i>心</i> ボルサイ	べ。		[単位:印刷用紙	€上でのミ	:V]		
				属性表	नः [(SF) 🔷	-	(FS)	この縮尺剰	囲の場合	、属性テキストを	表示する	00		
			サイス	(設定: シンボル	1 :		SS) 正 負	値:可変サイ: 値:固定サイ:	ズ(縮尺連動 ズ(縮尺非ジ	カ) 重動)		[単位:実測での [単位:印刷用紙	ミリ] {上でのミ	:0]		

- ・③で設定を行うレイヤを選択します。 表示設定に選択レイヤの設定内容が表示されます。
- ・描画タイプをマウスクリックで「使用可能シンボルのウィンドウ」が表示されます。 シンボルの種類を指定します。

NO	レイヤ名		種別	描画タイプ		è	枠線(線幅)	枠色	塗りつぶし	
050	町丁目デ	Έ	シンボル	•						
オブショ	ン			<u> </u>)				
各種	制限縮尺:	描画:	[(SL)	~ [100000 (LS)	この縮尺	範囲の場合、描画	する。
		ベクトル表示	:		(VS)	この縮	尺より小縮尺の場合、	ベクトル	表示しない。	
		シンボル表示		7000	(MS)	この縮	尺より小縮尺の場合、	ポリゴンの	のランク表示がシン	パルでの表示となる。
		シンボルサー	イズ:	5	(RS)	上記 №	IS 時のシンボルサイス	べ。	[単位:1	印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:	[(SF)	~ [7000 (FS)	この縮尺	範囲の場合、属性	テキストを表示する。
ታብ	ス設定:	シンボル:		-5	(SS)	正値: 負値:[可変サイズ(縮尺連動) 固定サイズ(縮尺非連續	, 助)	[単位:] [単位:]	実測でのミリ] 印刷用紙上でのミリ]

・色をマウスクリックで「使用可能色ウィンドウ」が表示されます。 シンボル色を指定します。

NO	レイヤ名		種別	描画タイブ		色 枠線(線幅) 枠色 塗りつぶし
050	町丁目デ	Έ	シンボル	•		
オブショ	ン					- du
各種語	則限縮尺:	描画:			(SL)	.) ~ 100000 (LS) この縮尺範囲の場合、描画する。
		ベクトル表示	÷: [(VS)	S) この縮尺より小縮尺の場合、ベクトル表示しない。
		シンボル表	т:	000	(MS)	S) この縮尺より小縮尺の場合、ポリゴンのランク表示がシンボルでの表示となる。
		シンボルサー	イズ: [i	(RS)	S) 上記 MS 時のシンボルサイズ。 [単位:印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:			(SF)	F) ~ 7000 (FS) この縮尺範囲の場合、属性テキストを表示する。
サイス	【設定:	シンボル:	-	-5	(SS)	3) 正値:可変サイズ(縮尺連動) [単位:実測でのミリ] 自値:固定サイズ(縮尺非連動) [単位:印刷用紙上でのミリ]

NO	レイヤ名		種別	描画タイブ		色	祥線(線幅)	枠色	塗りつぶし	
050	町丁目デ	Έ	シンボル	, •						
オブショ	ン					- dhy				-
各種領	制限缩尺:	描画:	[(SL)	~ 1	00000 (LS)	この縮尺	範囲の場合、描	画する。
		ペクトル表示	r: [(VS)	この縮	尺より小縮尺の場合、	ベクトル・	表示しない。	
		シンボル表	कः	7000	(MS)	この縮	尺より小縮尺の場合、	ポリゴン	のランク表示がき	ソンボルでの表示となる。
		シンボルサー	イズ:	5	(RS)	上記 №	IS 時のシンボルサイス	べ。	[単位	2:印刷用紙上でのミリ]
		属性表示:	[(SF)	~ [7000 (FS)	この縮尺	範囲の場合、履	性テキストを表示する。
サイス	く設定:	シンボル:	-	-5	(SS)	正値: 負値:図	T変サイズ(縮尺連動) 国定サイズ(縮尺非連續) 助)	[単位 [単位	1:実測でのミリ] 2:印刷用紙上でのミリ]

・オプション(シンボルで設定できるもの)

描画:	描画する縮尺を指定する。(上図は、1/300000まで描画する)
ベクトル表示:	指定した縮尺より小縮尺の場合はベクトル表示しない。 SVG描画時(図形編集時)有効です。 ラスタ表示時(通常表示時)は、無効です。 ベクトルでの描画は、地物が多くなると遅くなります。 これを防止する設定です。
属性表示:	属性を表示する縮尺を指定する。(上図は、1/7000なで描画する)
サイス設定:	シンボルの描画サイズを指定します。 値の正負により意味が違います。 正値: 縮尺と連動した可変サイズとなります。 地図を拡大するとシンボルも大きくなります。 実測でのミリで指定します。 例えば、実測の10mの文字の場合、「10000」。
	負値: 市区尺に連動しない固定サイズとなります。 地図を拡大してもシンボルの大きさは変わりません。

印刷用紙上のミリで指定します。

例えば、印刷用紙上で5ミリの場合は、「-5」。

・設定後、⑧の更新ボタンのクリックでレイヤー覧が更新されます。

・更新結果で地図表示ウィンドウを再作成するために、①の適用をクリックします。

20-1-4 パターン/ライン/シンボル/カラー





使用可能線種ウィンドウ







使用可能シンボルのウィンドウ



20-2 図面登録 《ランク》

ランク表示の設定を行います。

「登録図管理」クリックで、「登録図面管理メニュー」ウィンドウを表示します。 「登録図面管理メニュー」の「登録図面」は表示した際に使用している図面の登録内容です。

設定→「ランク」で「ランク表示設定メニュー」を表示します。

20-2-1 ランク設定

表示するレイヤの色塗り内容の設定を行ないます。

ランク表示	「設定メニュー							①適用	(2),-	セット	
描画順	3 レイヤ		属性ファイル	⑤ 項目 1	⑥凡例 ⑦並を	AND/OR) ⑤'項目2	6'凡例 7	赴替 夕	柏谷 (9)	_
1	土地現況	~	土地現況マスター 🗸	台帳地目 🗸 🗸	設定	• •	未設定	 ✓ 設定 		v	~
2	路線区分-中心	~	路線個別要因 🗸	歩道 🗸 🗸	設定	• •	未設定	 ✓ 設定 		✓	
3	路線区分-矢印	~	路線矢印評点 💙	路線価格 🗸	設定	\odot	未設定	 ✓ 設定 		\checkmark	
4	未設定	~	未設定 🗸	未設定 🗸	設定	\odot	未設定	 ✓ 設定 		✓	
5	未設定	~	未設定 🗸	未設定 🗸	設定	\odot	未設定	 ✓ 設定 		v ,	~
6	未設定	~	未設定 🗸	└未設定 ∨	設定	\odot \bigcirc	未設定	 > 設定 		✓	-
凡例設	定 レイヤ[2	00土地1	別別局性[土地現況マスタント]	3[台帳地目]		<i>ل</i>	イヤタイプ[ポリゴン] 肩	離タイプ[コード]			~
🕛 🕮 ԴԻЛ	L:		<u> </u>	ブ 🖲 カラー 🛛 🗓 描画	動タイブ: ◉面 ○)点		心 適	用 🔍 t	zył	
ON	¥.	[] -K	≦	ランク名		シンボル	線種(線幅)	バターン	色	枠色	
æ						191	1 🗸				
	01		01	⊞		0					
	[• •										
	02		02	注册		0	1 ¥				
	2		2	火田 火田2		0					
✓	2		02 2 03	/m /m2 宅地		0 0 0					
	02 2 03 04		02 2 03 04	/畑 /畑2 宅地 山林		0 0 0 0					
N	02 2 03 04 05		02 2 03 04 05			0 0 0 0 0					
X X X X X X X X X X	02 2 03 04 05 06		02 2 03 04 05 06			0 0 0 0 0 0					~

③でレイヤを選択します。

そのレイヤにリンクする属性ファイル一覧から、④で属性ファイルを選択します。 その属性ファイルの項目一覧から、⑤で条件設定する項目を選択します。

「外枠」オプション:

ポリゴンの場合、ランク表示時に外枠(黒線)を描画するかどうかを設定します。

⑦「設定」ボタンをクリックすると、ウィンドウ下部にその項目の凡例設定が表示されます。
 新規で設定する場合、その項目のタイプによって、デフォルトの設定が自動で表示されます。

コード項目の場合:

その項目がコード定義されている場合、各コード毎にランク分けされ、色が自動設定 されます。

凡例题	に レイ	ヤ[200±	上地現況] 属性[土地]	睨える	7.7.9][現況地目]		レイヤタイプ【ポリゴン】	属性タイプ[:	z −F]		
ቃ/ኑ,	<i>ι</i> μ:		ランクタイプ:	িৡ	ヌイブ ◉ カラー 描画タイブ: ◉ 面	○点			適用	リセット	1
ON	≦.	[]-	-ド] ≦		ランク名	シンボル	線種(線幅)	バターン	色	枠色	
						0	1 -				
\checkmark	01		01			1	1 -				1
•	02		02		火田	1	1 -				1
\checkmark	2		2		火田2	1	1 -				1
\checkmark	03		03		宅地	1	1 -				1
\checkmark	04		04		山林	1	1 -				1
•	05		05		原野	1	1 -				1
\checkmark	06		06		池沼	1	1 -]
\checkmark	07		07		染能種土地	0	1 ~				1
	08		08		薮	1	1 ¥				1
	09		09		溜池	1					1

数値項目の場合:

そのデータの最大、最小を8等分したランクが作成され、色が自動設定されます。

凡例設	定	レイヤ[200	:土地現)	2] 属性[土地現	呪マ	29[住宅率]		レイヤタイプ「ポリゴン	川 属性タイプ	[値]	
ቃ/ኑ)	レ:]	ランクタイプ:	0	タイプ 🖲 カラー 🛛 描画タイプ: 🖲 面	○点		[適用	リセット
ON		≦ [値]	<		ランク名	シンボル	線種(線幅)	バターン	色	枠色
							1	1 🗸			
\checkmark	91						1	1 🗸			
•	78		9	1			1	1 🗸			
•	65		7	8			1	1 ~			
•	52		6	5			1	1 🗸			
•	39		5	2			1	1 🗸			
•	26		3	9			1	1 ¥			
•	13		2	6			1	1 -			
V			1	3			1	1 v			
							1	1 ¥			

文字項目でコード項目ではない場合:

デフォルトではランクの設定はされません。 但し、「20-2-2 テンプレート作成」で、雛形を作成可能です。

・各ランクの設定方法。(1ランク1行で設定)

15「ON」のチェックボックスは、そのランクの表示/非表示を設定します。

16、10は、そのランクの範囲を設定します。

文字項目の場合、「⑮の値 \leq データ \leq ⑰の値」となります。 数値項目の場合、「⑯の値 \leq データ < ⑰の値」となります。

18は、凡例に表示する、そのランクの名称を設定します。

ランク名を省略すると、凡例には、「⑮の値・⑰の値」が表示されます。 描画設定(レイヤタイプ別):

ポリゴンの場合: パターン、色、シンボルを設定可能です。
 シンボルは、以下2オプション時に使用します。
 ・小縮尺時オプション(「20-1-1 レイヤ設定 [ポリゴン]」参照)
 ・描画タイプが、「点」の時。この場合、縮尺によらず常に点描画。
 泉種、線幅、線色を設定可能です。
 シンボル、色を設定可能です。

・設定後、13の適用ボタンのクリックでそのレイヤの設定が更新されます。

・更新結果で地図表示ウィンドウを再作成するために、①の適用をクリックします。

「タイトル」 ⑪:

凡例のタイトルを指定可能です。指定がない場合は、タイトルは項目名となります。

「並替」オプション ⑦:

このオプションは、図形と属性が、1対nの場合に使用します。 ランク表示では、属性の値によって、地物の色塗り等を行いますが、その属性値がn件 あった場合には、どの属性で色塗りすればよいか分からなくなります。 その時に、n件中、どのレコードで色塗りするかを指示します。

右図では、_dateの最大(直近のレコード)で 色塗りをする、と言う意味になります。

この指定がない場合、図形と属性が、1対nの 地物は、黒で塗られます。

並べ替え項目	×
項目名	優先
_date 🗸	●最大○最小
適用	キャンセル

20-2-2 テンプレート作成

ランク項目が文字項目でコード項目ではない場合、デフォルトではランクの設定はされません。 但し、データ値を利用して強制的にランク設定を作成することが可能です。 コード化はされていないが、存在しうるデータケースが少ない場合は有効です。



作成条件を設定し「テンプレート作成」クリックで自動生成されます。

凡例定義テンプレート作成
候補件数の上限: 30件(1~300)
作成条件: 全域 💙 🗌 集計件数が多いものを優先
並び替え: 項目値 🖌 で 昇順 🖌 に
テンプレート作成

作成条件:全域/表示域

並び替え:項目値/集計件数

:昇順/降順

上記設定では、

- 「・属性テーブルの値全体を使用して
- ・項目の値で昇順に並び替えて
- ・上位4件まで

で、ランク設定を作成する。」となります。

結果は以下。

凡例設	定 レイヤ[11:	3 遊戦	進場所 属性[避難場所	门施設分	阗	レイヤタイ	ブ「ボイント」 属性タイ:	1〔値〕			
タイトノ	v:		ラング	クタイブ:	○タイプ ◉カラー				適用	リセット	
ON	≦ [í	读 補	1] ≦		ランク名	シンボル	線種(線幅)	バターン	色	枠色	
						1	1 🗸				
✓	その他		その他		その他	•	1 🗸				
✓	学校施設		学校施設		学校施設	•	1 4				
~	公園·広場		公園·広場		公園·広場	•	1 🗸				
•	社会教育施設		社会教育施設		社会教育施設	•	1 🗸				1
	地区会館		地区会館		地区会館	•	1 🗸]
•	福祉施設		福祉施設		福祉施設	•	1 🗸				
						0	1 🗸				
凡例定	義テンプレート作成――										
候補	候補件数の上限: 30 件 (1~300)										
作成	作成条件: 😰 🖉 🔍 🗌 集計件数が多いものを優先 🛛 🗸 🗸 🗸 🗸										
+ 7	***	E LU	5li-								

これをもとに、任意に設定可能です。

20-2-3 ランク表示と null、空白

データベースの世界では、データの値として、ブランクと null (値が入っていない) は、明確に区別されます。

ランク表示では、値が null の地物はどのランクにも入らず、描画されません。 そこで、ランク設定では、null を表す特別な文字列を用意しました。 "BLANK"(半角アンダーバーが前後に3つずつ)です。

ランク設定で、"___BLANK___"を使用することにより、値がnullの場合の描画方法を設定可能となります。

凡例殿	定 レイヤ[601:地域情報」点」 届性[地域情報」点] 種別 レイヤタイブ[ボイント] 属性タイブ[ロード]										
タイトノ	n:			ランクら	タイブ: ○タイブ ◉カラー				適用	ノセット	
ON	≦	[⊐r−ド] ≦		ランク名	シンボル	線種(線幅)	バターン	色	枠色	
						1	1 🗸				
\checkmark	BLANK				空白	*	1 🗸				
\checkmark	01		01		グルメ	•	1 ¥				
\checkmark	02		02		お店	٠	1 🗸				
~	03		03		フリーマーケット	٠	1 🗸				
\checkmark	04		04		個人情報	٠	1 🗸				

上図では、値が null の地物は、黒星(★)で、描画されます。

また、ランク設定では、"空白"を使用することで、「すべてを対象とする」という意味となります。

凡例設	定 レイヤ[0	601:地域情報_点] 属性[地域情報	&_点][種別]	レイヤタイプ	ポイント] 属性タイプ[コ	۲]		
タイトル	l:		ネイブ: ○タイブ ◉カラー			ji	卸用し	ノセット
ON	≦	[⊐–ř] ≦	ランク名	シンボル	線種(線幅)	バターン	色	枠色
				1	1 🗸			
\checkmark	01	01	グルメ	•	1 ¥			
✓	02	02	お店	•	<u> </u>			
\checkmark	03	03	フリーマーケット	•	1 ¥			
\checkmark	04	04	個人情報	•	1 ¥			
\checkmark			全て	*	1 ¥			
				1	<u> </u>			

上図では、データ値が01~04以外(nullを含む)は、黒星(★)で、描画されます。

注意: ランク設定は、上から順に適用されます。

上図では、まず、データ値=01 が描画され、次に、それ以外でデータ値=02 が描画され。。。 という順番で描画されます。 したがって、空白の設定が最後の行以外にあると、そこで全てのデータを扱う事になるの

で、それ以降の設定は無意味となります。

20-2-4 複合ランク

2項目での複合ランク表示も可能です。

例えば、種別でシンボルを変えて、重要度で色を変えるといった表示が可能となります。 複合ランクの場合、一方の項目が描画タイプ(パターン/ライン/シンボル)、他方が色のランクで 設定します。

「AND/OR」オプション ⑧:

データ値が null の時の処理内容が変わってきます。 下記例で説明します。

レイヤ設定では、このレイヤは、▲ で定義されている。つまりランク表示しない時は、 このレイヤは、すべて、▲ で描画される。デフォルトは緑の三角という意味。 このレイヤに対して以下のランク設定を行った。

ランク設定

項目1(色)	項目2(タイプ)
01:	AA : \star
02:	BB : •

下記は描画結果です。

「AND」で下記データの場合

項目1	項目2		描画
01	AA	→	*
01	null	→	描画しない
null	BB	→	描画しない
null	null	→	描画しない

「OR」で下記データの場合

項目1	項目2		描画	
01	AA	→	*	
01	null	→	▲ (色はランク、タイプはデフォルト	.)
null	BB	→	 (色はデフォルト、タイプはランク 	')
null	null	→	描画しない	

20-3 属性表示

地図上に文字表示する地物属性の設定を行ないます。 設定→「属性表示」で「属性表示設定メニュー」を表示します。

属性表示說:	È/Lu-							① 適用	2)JZYK	
NO引出	レイヤ	属性ファイル	項目	並び替え	(優先) 色	引出	文字	(サイズ)	N件描画方	
3 4)土地現況	土地現況マスタ	図面表示用地番		最大		可変	2000	件数だけ	^
2	目標物	目標物	名称		最大		可変	6000	件数だけ	
3	町丁界	町丁界	町名		最大		可変	8000	件数だけ	
4 🗆	家屋現況	家屋現況マスタ	表示棟番号		最大		可変	2000	件数だけ	
5 🗆										
6 🗆										
7 🗆										\sim
——表示	設定			(5)(6)上に移動下に	7 移動 追加	8	更新	9 削	除	
	イヤ 土地現況 10	届性ファイル 「土地現況マスターン」 ① 	項目 図面表示用地番 ~ 12	並び替え 〕未設定 ∨ 13	(優先) 色 最大 ✓ ■■■■	引出 文 16	に字 可変 ~ 110	(サイズ) 2000	N件描画方] 件数だけ マ 19	

20-3-1 設定手順

- ・⑩で設定を行うレイヤを選択します。
 そのレイヤにリンクする属性ファイル一覧から、⑪で属性ファイルを選択します。
 その属性ファイルの項目一覧から、⑫で条件設定する項目を選択します。
- ・15で色、16で引出線の色を指定します。
- ・10¹®で文字サイズを指定します。 文字サイズの指定方法は、「可変」「固定」の2種類あります。
 - 「可変」: 文字の大きさが縮尺と連騰した可変サイズ となります。 地図を拡大すると文字も大きくなります。 実測のミリで斎須を指定します。 例えば、右図の場合、実測で5mの文字となります。
 - 「固定」: 文字の大きさが縮尺に連動しない固定サイズ となります。 地図を拡大しても文字の大きさは変わりません。 極小/小/標準/大/極大から選択します。 実際の大きさは、標示して確認願います。

文字	(サイズ)
可変 固定	5000

文字		(サイズ)
固定	~	極小 小
		標準
		極大

⑦で定義をリストに適用します。

周性表示設定メニュー						適用	リセット
NO 引出 レイヤ	居住ファイル	項目	並び替え	(優先) 色	引出 :	文字 (サイズ)	N件描画方
1 🗌 土地現況	土地現況マスタ	図面表示用地番		最大		可変 5000	件数だけ
2							_
3							
4							
5							
6							
7 🗆							`
_							
——表示設定 ——			上に移動 下に移	動道力		更新	制像
レイヤ	周性ファイル	項目	並び替え	(優先) 色	引出 文字	(サイズ)	N件描画方
土地現況	▶ [土地規況マスタ ▶]	図面表示用地書 ∨	」 未誠定 ∨	歳大 🖌	0]3	E 🖌 [5000	件数だ)ナ 💙

・地図表示ウィンドウを再作成するために、①の適用をクリックします。



20-3-2 オプション、その他

その他、オプションを説明します。

「並び替え」13、「優先」(4):

このオプションは、図形と属性が、1対nの場合に使用します。 属性表示では、属性の値を地図に文字で表示しますが、その属性値がn件あった場合には、 どの属性を表示すればよいか分からなくなります。 その時に、n件中、どのレコードで色塗りするかを指示します。 指定方法は、並び替え項目と優先順位(最大/最小)です。 下図の場合、孫番が最大のレコードのデータを表示します。

並び替え	(優先)	
] 孫番	── 最大	
		_

この設定がない場合、図形と属性が、1対nの地物は、最初に見つかったレコードのデータで 文字表示されます。(不定=地図を再表示するたびに変わる可能性があります。) 「N件描画方」 ① :

このオプションも、図形と属性が、1対nの場合に使用します。



件数だけ: 1レコードのデータを表示し、後ろに件数を表示します。

N件描画方 非表示 横並び



横並び: ※ 2017/06/01 現在、未対応 縦並び: ※ 2017/06/01 現在、未対応

「引出」チェックボックス④、「引出」線色16:

「引出」チェックボックス: 引出線の表示/非表示を指定します。 「引出」線色: 引出線の色を指定します。



引出線は、狭い場所での文字表示に使用されます。

これは、自動で表示されるものではなく、事前に、地物 の図形データとして登録されている必要があります。 「19-1 ポリゴン編集」参照。

また、固定文字サイズの時は表示できません。

- 「上に移動」 ⑤: 選択している表示属性項目③を一つ上に 移動します。 属性表示は最大50項目まで可能です。
- 「下に移動」⑥: 選択している表示属性項目③を一つ下 に移動します。
- 「上に移動」⑨: 選択している表示属性項目③を削除します。



20-4 ラスター設定

ラスターデータが導入されている場合、背景となるイメージを選択設定可能です。 リストの左は追加可能な背景リスト、右は表示選択可能な背景リストです。

ラスター設定メニュー	· 適用 リセット
初期表示: ●しない ○する 全選択 「平成09年 平成10年 つリア □ 順序変更	
x-yt	^ ~

以下の例は平成10年の背景のみを表示可能な設定に変更した場合の、選択一覧の変化を表したもの です。



公開路線図	~	
写真図: なし		
背景地图平成103	≠ ∓	~
縮尺: 500	1:500	~

以下の例は背景図が管理者により削除された場合の「ラスタ設定メニュー」を呼び出した状態です。 「世田谷サンプル」が削除されているため、登録図面の再登録が要求されます。

ラスター設定メニュー	ラスター設定メニュー
 初期表示: ●しない ● する 全 選択 25000方ラー地図画像 2000グレー地図画像 20000グレー地図画像 20000グレー地図画像 200000グレー地図画像 200000プレー地図画像 連結森林基本回 順序変更 一曲谷サンブル 	 初期表示: ●しない ●する 全選択 25000万ラー地図画像 20000プレー地図画像 20000プレー地図画像 20000プレー地図画像 降象図 サ苦村森林基本回 ・・・・メッセージ 「世田谷サンブル」は、削除されています。 ※設定適用後、登録図面を再登録して下さい。

20-5 属性制限設定

図面に表示する内容を、属性で絞り込みます。 絞り込みは「属性表示」、「ランク表示」、「属性一覧表示」に反映されます。 設定→「属性制限」で「属性制限設定メニュー」を表示します。

届性机限設定メニュー [」 毎 19月度本型(物)性 [] 路線/個別東因 [] 路線評点 [] 路線完印_評点 [] 路線決印_評点 [] 相続税路線		
[] 画地計測 [] 所有者テスト [] 所有者テスト [] 所有者・土地 [] 主地閲覧 [] 家屋現況マスタ [] 住居家屋ビュー [] 住居家屋ビュー [] 作居表示属性 [] 所有者・家屋 [] 調査標本家屋 [] 調査標本家屋 [] 建価公示 [] 地価公示	and 100_202.57 台梯地目 (44.04) (1) 台橋地目 (2) (54.04) (1) (54.04) (2) (54.04) (2) (72.04) (1) (72.04) (1) (73.04) (1) (73.04) (1) (1)	

③のリストから制限を掛けるファイルを選択し、ファイルに対する条件を設定します。 ⑩~⑫で条件式入力を行ない、⑧で設定した条件を、⑥の条件式にセットします。

周性利限設定メニュー	用 リセット
L J が得有アスト () 所有事・++40 参照の解除 制限の適用	
(1) 7/14者・エル (1) 土地明覧 「* '0103' or 字コード = '0601' or 字コード = '0602' or 字コード = '0603' or 字コード = '0502' or 字コード = '0603' or 字	1— F
 □ 土地規定マスタ [] 家屋現況マスタ 条件式のグリア 条件式のセット ● 定数・コード値 ○他項目 	
[] (注居家屋ビュー and 第二一下 = (等しい) 0202 全て [] (注居表示局性 (第)((ない)) (第)((ない)) (第)((ない)) (1)((ない))	
[] 所有者・家屋 () () () () () () () [] 所有者・家屋 () () () () () () () () 1 所名者: () () () () () () ()	
1 加速率を非確 1 住民情報 1 住民情報 1 住民情報 1 住民情報 1	
[]地価公示 []chikei []c	
[] nesh_yuri_17 [] nesh_yuri_18 [] nesh_yuri_18	
目前2011年1月 目前2011年1月 目前2011年1月 []] 加合力以11月 現況地積 [10303]熊本三丁目	
[] デスト_ポイント [住宅_一般用地積 [0401]大分一丁目 [] デスト_ライン [住宅_一線用地積 [1401]大分一丁目 [1402]大分一丁目	
[] テスト_ポリゴン [] ユーザ入力 ア価額合計	
[]ユーザ入力・点 []ユーザ入力・点 []ユーザ入力・値	

属性ファイルに対して、制限を適用させるために、⑤「制限の適用」をクリックします

周性利限設定メニュー	適用	リセット
[]所有者·土地	min la	1
[]] 土地閲覧 テユート = 0801 or テユート = 0802 or テユート = 0803 or テユート = 0502 or チユート = 0503 or テユート = '2003' or テユート = '2022'	or チコート	
		J I
□ 〕家屋現況マスタ 条件式のクリア 条件式のセット ● 定該・コード値 ○ 他項目		

図面に対して制限を適用するために「適用」をクリックします

周性制限設定メニュー	適用 リセット
し 」 別有容子人下 「 1 所有者・土物	制服の解除 制服の適用
[] 二加有者·工地	アコード = '0601' or 宇コード = '0602' or 宇コード = '0603' or 宇コード = '0502' or 宇コード = '0502' or 宇コード = '0503' or 宇コード
[〇] 土地現況マスタ	
[]家屋現況マスタ	条件式のクリア 条件式のセット ●定数・コード値 ○他項目

L J / 19 平式 - F 1001 · or 平二 - F 1002 · 002 · or 平二 - F 1002 · or 平 - F 1002 · or - F 1002 · or - F - F 1002 · or - F - F 1002 · or - F - F 10	層性制限設定メニュー		リセッ
1 日本教室(2-1) 1 日本教室(2-1) (202) (202) (201) 金で まで 1 日本教室(2-1) (11)	I)所有者テスト I)所有者・土地 // I)土地開覧 I)土地開覧 I)土地開覧 I)土地現現 マスタ I)家屋現況マスタ I)家屋現況マスタ	10月の研修 10月の分用 第二十二:「S502' or 芋コード:「S503' or 芋コード 「0109' or 芋コード:「2502' 条件式のクリア 条件式のクリア 条件式のクリア 条件式のクリア ませました (広報日	
[1] ユーザ入力・点 評価額合計 ↓ [0403]大分三丁目 ↓ [1] ユーザ入力・点 評価値 前々回) けのみ違し²) 伊藤寺 海野(1) 伊藤寺 海野(2) 伊藤寺 海野(2) 伊藤寺 海野(2) 伊藤寺 海野(2) 伊藤谷 小野(2) (2) 伊奈 ハーブ(2) (2) アスト・ポイント(2) アスト・ポリゴン(2) アスト・ポリゴン(2) ユーザ(スカ・点) 	and F=-F (#€10) (202 27 ar ## (#€40.0) [0101]#BIR-TE 1.3 ar ## (#€40.0) [0101]#BIR-TE 1.3 (### > (X51.0) [0101]#BIR-TE 1.3 (#### = (UL) [0201]#AR-TE 1.3 (#020]#BIR-TE [0201]#BIR-TE 1.3 1.3 (#021]#BIR-TE [0201]#BIR-TE 1.3 1.3 1.3 (#021]#BIR-TE [0201]#BIR-TE [0201]#BIR-TE 1.3 1.3 1.3 <td></td>	

属性制限が有効な状態になると、「属性制限」ボタンが青字に変わります。

属性制限の設定が何も無い状態では、青にはなりません。

これで、属性制限の掛かった色塗り図が表示されます。



また、この状態で属性一覧を表示させると、「制限あり」の表示が行われ、クリックすると 属性制限内容が表示されます。


20-6 領域制限設定

図面に表示する内容を、図形で絞り込みます。 絞り込みは「属性表示」、「ランク表示」、「属性一覧表示」に反映されます。 設定→「領域制限」で「領域制限設定メニュー」を表示します。



対象レイヤ①から、制限を行なうレイヤを選択(複数選択可能)し、④制限の領域タイプを選択します。

以下「円」で説明します。

領域タイプに「円」、半径の入力、重なり判定を選択後、⑦「領域のセット」をクリックし、 地図表示ウィンドウで円の中心をクリックすると、選択したレイヤに対して領域制限が有効になります。 領域制限メニューの「適用」で、図面へ領域の制限が有効になります。

重なり判定:

「一部包含」:図形が一部でも含まれていれば、含まれていると判定する。 「完全包含」:図形が完全に含まれていないと、含まれていると判定しない。 ④領域タイプにより、制限の設定表示は変更されます。



円の領域制限(一部包括)を行った場合の色塗り地図は以下の様に表示されます。



バッファの領域制限(一部包括)を行った場合の色塗り地図は以下の様に表示されます。



この状態で、属性一覧表示

lā	111	検索													-				Ê	画 画 ×
±	地球	見況マスタ 🗸	· 1	余索	Ľ	ック: 図面表示	₹ ∨								* #	肌限あり ※	変り込み: キーワート	ドを入	Ъ	閉じる
4	€ #	えカ CSV	作成						先頭	前頁		1 件目	次頁	最終					件数:	46
N	0	字コード	本番	枝番	孫番	所有者コード	個法区分	台帳地目	現況地目	台帳地積	現況地積	一般用地積	小規模地積	評価額合	iit	課税標準額	用途	戸数	住宅率	画地NC人
	1	福岡二丁目	0002	0008	000	166	個人	宅地	宅地	0.00	144.70	0.00	47.68	615	98 <mark>.</mark>	2629100	商業地域普通商業	1	35	1011
	2	福岡三丁目	0002	0001	000	370	個人	宅地	宅地	0.00	300.46	0.00	98.18	577	5	547351	商業地域普通商業	1	100	1
	3	福岡三丁目	0002	0009	000	252	個人	宅地	宅地	0.00	507.63	0.00	23.53	571	9	129867	商業地域普通商業	2	100	78:
	4	福岡三丁目	0002	0007	000	190	個人	宅地	宅地	0.00	234.25	0.00	0.00	571	79	4082990	商業地域普通商業	0	0	1
	5	福岡三丁目	0002	0006	000	191	個人	宅地	宅地	0.00	324.83	0.00	0.00	57	79	6675105	商業地域普通商業	0	0	1
(5	福岡三丁目	0002	0005	000	2	個人	宅地	宅地	0.00	158.25	0.00	99.90	549	09	529476	商業地域普通商業	1	100	~
	<					100					300.00	0.00	105.04	1	70		<u> ∓∓</u> ++11*1~b ++4×,25,27±+4+		100	>

••••••	
確認	×
※「土地現況マスタ」には領域制限が適用されていま	¢
	ОК

20-7 印刷設定

レイアウト印刷を、登録図面に関連つけて登録可能です。 操作に関しては同様な「11-4 レイアウト印刷」を参照してください。

印刷設定メニュー 道用 リセット	
● 用紙: A3 420 × 297 mm ∨ ● ● ● ◆ 第白: 上 6 mm 下 6 mm 左 6 mm ◆ 第回: -未設定 ∨ 地図表示範囲 範囲入力	
大位 「「「「「」」」 「」「」」 「」 「」「」」 「」 「」「」」 「」 「」「」」 「」 「」「」」 「 「」 「」 「 「 「」 「」 「 「」 「	^
図 D1991 レイヤ」 文字サイズ: 4 mm	~

20-8 索引図用登録

登録図面を索引図として使用する際の、パラメータファイル(基本設定ファイル)に必要な情報を書き込む際のチェックボックスです。

※ 2017/06/01 現在。索引図機能は廃止したため、このチェックボックスは意味がありません。

20-9 図面一覧の並び替え

図面の表示リストの並べ替えを行います。



対象図面を選択し、「上へ」「下へ」「先頭へ」「最後へ」クリックで、任意の場所へ移動し 「適用」クリックで、一覧表示のリストの並び替えが行えます。



21 ユーザ管理

システム利用ユーザの管理ウィンドウです。

ユーザはA~Dの4レベルを割り当てることが出来ます。

※ 高レベル D > C > B > A低レベル

レベルによる利用メニューの設定は、システム導入時に、お客様ごとに設定してあります。

D レベルのユーザの場合、全ユーザの管理が可能です。

-ב	ザ管理					終了
NO	ユーザID	バスワード	初期表示座標		レベル	処理
0			X座標	Y座標	A 🗸	登録
1	userb	ub	×座標-27299.037	Ү座標 72000.140	D 🗸	変更削除
2	matsudo	999	×座標 353178.320	Ү座標-16873.842	D 🗸	変更削除
3	userc	uc	×座標 47168.623	Ү座標 212757.407	D 🗸	変更削除
4	root	111	X座標	Y座標	DV	変更
5	usera	ua	×座標	Y座標	A 🗸	変更削除

起動ボタンも「ユーザ管理」の表示となります。

管理ツール		-
図形編集	ユーザ管理	
レイヤ管理		

管理者ユーザ「root」はパスワードの変更のみが可能です。 ユーザ「root」は、削除することは出来ません。

-ב	ザ管理					終了
NO	ユーザID	バスワード	初期表示座標		レベル	処理
0	sample 1	sample 1	×座標	Y座欓	В 🖌	登録
1	userb	ub	×座標-27299.037	Y座標 72000.140	D 🗸	変更削除
2	matsudo	999	×座標 353178.320	Ү座標-16873.842	D 🗸	変更削除
3	userc	uc	×座標 47168.623	Y座標 212757.407	D 🗸	変更削除
4	root	111	X座標	Y座櫄	DV	変更
5	usera	ua	X座標	人虛懂	A 🗸	変更削除

「ユーザID」と「パスワード」を入力し、「レベル」を指定し、登録ボタンを押します。 「初期表示座標」が指定された場合、そのユーザがログインした際に指定した座標を中心にして 地図が表示されます。

「初期表示座標」を指定しない場合は標準の座標で表示されます

D レベル以外のユーザの場合、ログインユーザの「パスワード」「初期表示座標」のみが 変更可能です。

パスワード変更				終了
ユーザID	バスワード	初期表示座標	レベル	処理
usera	ua	X座標Y座標	A	変更

起動ボタンも「パスワード変更」の表示となります。

	管理ツール	-
パスワード変更	パスワード変更	

22 画地計測

これは固定資産管理システム用の機能です。

22-1 操作メニュー説明

画塘計測	-
土地現況マスタ 🗸 計測	
計測データー覧表示	
➡計測中は属性表示しない	

計測をクリックすると、地図表示ウィンドウに「画地計測ウィンドウ」が表示されます。



画地計測機能では、以下のことが可能となります。

- ・多彩な計測
- 一筆一画地の計測
- 仮の分筆、合筆図形での計測 マウス入力した図形での計測 無道路地の計測
- ・路線情報取得
- ・計測データのデータベース保存
- ・計測データの検索
- ・計測データの定型印刷

「画地計測」の「計測」ボタンで、「計測ウィンドウ」の表示/非表示を切り替えます。

画地計測
土地現況マスタ 🗸 計測
計測データー覧表示
☑計測中は属性表示しない

「計測ウィンドウ」表示中は「計測」ボタンがオレンジになります。

次に、画地ウィンドウの説明を行います。

1	2	3	4	5	6	\bigcirc	8	9
画地NO [構成筆	分割線入力	代表点入力	分割取消	画地検索	保存	削除
選択数	1 筆選択	筆入力	間口1点 🗸 計測	計測条件	路線取得	クリア	A4横 🗸	印刷
(10)	(1)	(12)	(13) (14)	(15)	(16)	\mathbb{I}	(18)	(19)

 画地NO 保存された計測結果を呼び出す際に、②に画地番号を入力しこのボタンを押します。

- 画地 NO 入力欄 保存する画地番号を入力します。
- 3 構成筆

「① 筆選択」で地図表示ウィンドウから筆選択を行っている際に、選択された画地の構成筆の 地番を別ウィンドウで表示を行います。



- ④ 分割線入力
 筆の分割線を入力指示を行います
 ([2] 分割線入力 を参照)
- ⑤ 代表点入力 分割された筆の代表点の入力指示を行います
- ⑥ 分割取消分割線の取り消し指示を行います

⑦ 画地検索

ボタンをクリックし画地図形をピックすると、保存された画地図形を呼び出し、表示を行います。



⑧ 保存

計測結果を保存します。 保存結果は「① 画地NO」で呼び出し表示することが出来ます。 また、「[5] 計測データ検索」でも呼び出し表示することが出来ます。

- ⑨ 削除呼び出されている計測結果を削除します
- ・選択数
 選択する筆数を指定します。
- ① 筆選択
 地図表示ウィンドウから、計測する筆を選択します。
 複数筆の選択指定を行った場合は、数分を選択します。
- ② 筆入力
 計測したい画地形状の入力指示を行います。
 ([3] 筆入力 を参照)
- 13 間口間口の指示方法を「1点、3点、多点」の中から指定します。

間	日 3古	調査
	多点	想定
ŧ	間口	與行

⑭ 計測

「① 筆選択」で選択された筆を、「③ 間口」で指定した間口で計測を行います。 結果は、計測結果表欄にセットされます。

15 計測条件 計測条件の詳細型する

計測条件の詳細設定を行います。

計測条件設定の詳細説明

[1点入力] のときのみ有効



[3点および多点入力]のときのみ有効

入力辺使用・・・・・・・袋地の奥の画地や、道路が直角に曲がっているところの画地に、 使用する。(画地辺使用で意図する計測ができないとき) 注意:Sコマンド(座標スナップ)を併用する場合は画地辺使用と

同じになる。



画地辺使用・・・・・・・通常はこの処理を使用する。 入力した点から画地を構成する筆図形の最も近い座標を使用する。

無道路・・・・・・・・・近傍の道路縁を2点入力し、画地内に3点目を入力する。
 想定整形地は道路縁に平行に作成される。
 間口差分(通路開設奥行):道路縁から想定整形地間口までの距離
 想定奥行(画地の奥行き):想定整形地の奥行き
 実測奥行き
 :間口差分 + 想定奥行

16 路線取得

路線レイヤが表示されているとき、取得したい路線をピックし、番号 単価 用途にセットする ことが出来ます。



- ⑦ クリア 計測結果をクリアします。
- 18 用紙サイズ印刷時の用紙サイズを指定します。
- (9) 印刷画地計測結果を印刷します。([4] 印刷 を参照)
- 20 無道路無道路での計測を行う際に、クリックします。

計測は「正面」のみとなります

	400.202	実測			想定			±0-44	摘	蔭地	近い	路線		
Ŵ		間日	奥行	地積	晋	奥行	地積	rg-re	方位	割合	奥行	番号	単価	用途
21)	E D							1						

② 正面、側1、側2、二方

クリックを行った行の計測結果表欄に、計測結果がセットされます。

00	dmr.1:2000	実測			想定			±141 ±	腼	蔭地	間ロ	路線			
<u>a</u>	wiens,	語日	奥行	地積	間ロ	奥行	地積	1972	茄	割合	差分	番号	単価	用途	
21)	(IE III)							-							
	側方1							~			-				
	側方2							~			-				
	二方							-			-				

22-2 分割線入力

1 分割する筆を選択①した後、分割線入力ボタン②をクリックします。



2 地図表示ウィンドウ上で、分割線の「開始点」でマウスクリックを行い 「中間点」が有る場合はその都度マウスクリックを行います。



3 分割線の「終点」でダブルクリックすると分割線の確定となります。 代表点入力ボタン③をクリックし、計測④を行います。



22-3 筆入力

1 筆入力ボタン①をクリックし、画地筆の地番入力後、地図表示ウィンドウ上で 筆図形のポイントをマウスでクリックし図形を入力します。



ダブルクリックすると図形の確定となります。
 計測ボタン②をクリックし、計測④を行います。



1 印刷を行う計測を行った後、用紙を指定し「印刷」ボタンをクリックします。



印刷プレビュー画面が表示され、ブラウザの印刷機能を使用して印刷を行います。

印刷プレビューでは、印刷設定と同様に表示項目の編集が可能です。

編集可能項目 表題 画地NO 構成筆 注釈 「正面・側方1・側方2・二方」の計測を行い、印刷指示を行った場合



「正面・側方1」の計測を行い、印刷指示を行った場合



22-5 計測データ検索

[[1] 機能・⑧保存」で保存した計測結果の一覧表示を行います。

一覧表示から地図の表示・データ出力・印刷などを行うことが出来ます。

画地計測メニューの「計測データー覧表示」で、以下のウィンドウが表示されます。

画地計測データ検索	×
土地現況マスタ マ 検索 オチョン CSV作成 CSV作成	隠す 閉じる
画地NO: リセット ☑ 全筆表示	
字コード: [任意入力] ✓ 全てよみ 地番:	
表示数: 50 V 先頭 前頁 件目 次頁 最終	件数:
表の検索を行ってください	
]

メインウィンドウ説明

1	2	3	4			5	6
土地現況マスタ 🗸	検索	オプション	CSV作成			隠す	閉じる
画地NO:		UByt					
字コード:	任意入力	∼ \$	てよみ 地番:[[])	12			
表示数: 50 🗸			先頭 1	15 (6)		件数:	20

- ① 検索対象のマスタを選択します。
- ② 選択検索を実行します。
- ③ オプションウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
- ④ 検索結果のCSVファイルを作成します。

※ ③④の操作方法は「5 属性検索 オプションウィンドウ説明」を参照ください。

- ⑤ この検索ウィンドウを結果の表示を変更せず、一時的に隠します。
- ⑥ この検索ウィンドウを閉じます。
- ⑦ 検索条件:対象画地NOを指定します。
- ⑧ 検索条件をリセットします。
- ⑨ 画地NOに含まれる筆の全筆の表示/代表筆の表示の切り替えを行います。
- ⑩ 検索条件:字コードの指定を行います。
- 11 検索条件:字コードのリストを読みで絞り込みます。
- 12 検索条件:地番の指定を行います。
- 13 リストに表示する件数を指定します。
- ④ 検索結果リストの先頭から表示します。
- (15)検索結果リストの最終行をリストの最終に表示します。
- 16 リストを1ページ分戻します。
- ① リストを1ページ分送ります。
- 18 リストを指定位置から表示するレコード番号を指定します。
- 19 リストを指定された位置から表示させます。
- ② 表示レコードの件数を表示します。

西柳計測ポー	力会売															.]	
	21758															~	
土地現況マスタ	~	検索	77997	CSV17E6	E.									R2	J .	調じる	
画地NO:	囲恐NU:																
字コード:	[£	意入力	✓ 全て。	み地	番:												
表示数: 50 、	~			先頭	前頁		1	件目	次頁	最終				t	件数:	3	
										ī	Em						
NO 画地NO	無道路	字コード	地番		実測			想定		梅毒士德	林市中山へ	明 中 辛/			路線		
				間口	與行	地積	間口	奥行	地積	预阻力过	受地割合	间上左2	」 番号	単価	J	用途	
1 10020	0	大分三丁目	0002-0007-000	29.89	21.24	634.84	30.41	21.95	667.58	202.96	4.90	0.0	0 05018	8 68264	商業地域	普通商	
2 10010	0	大分二丁目	0002-0006-000	33.79	23.86	806.32	36.16	24.80	896.66	198.36	10.08	0.0	0 05012	63812	商業地域	普通商	
3 aaaa	0		0002-0007-000	20.38	23.71	483.40	20.87	24.80	517.36	198.37	6.56	0.0	0				
<																>	
																11.	4-17
				4			/			-	and the second s		Ś			*	
						$ \sim $			7 /		$ \rightarrow $	Contraction of the local division of the loc	and the second se				1
								. /					\mathbf{V}	1 /	and the second second	Companyane Companya	
						L			/				/ /	1	\langle	and the second second	Common and and and and and and and and and an
				1	\square		+		/	4/	/					1	
					4	4		\mathcal{H}									
							7	="		THE	/		\prod	IL			
				///		11		\rightarrow		4		<u>//</u> 0	501	6	S.		
				+		H						1 c	DN/	1		~ 1 //	
								1		77-		<u>'</u> p	044			4//	
					_		#					11	H		1		
			之町	M	즑		/	7	///- 1955 - 1	1			////		1	The second se	
			- Contracting	T			• _/										
			画地NO	aaaa		構	成筆	分割	關入力	代表点)	CD S	割取消	画地	酸素	保存	削除	
			選択数	1 筆	選択	筆入力		1点	✓ 計測		条件	路線取得	1 2	97	A4横 🗸	印刷	
			無道路	89-1	実	測 〒 1	わ巷	問口		E tabata	角:	地力	面質	き こうしょう しんしょう しんしょ しんしょ]	路線	開涂
			正面	20.3	8 23	.71	483.40	20.8	7 24.8	30 517	.36 -	19	.37 6.	.56 0.1	00		71.000
			側方1	24.7	1 19.	.56	483.40	24.7	2 20.5	50 506	.72	✔ 29	.54 4.	.60 -			
			側方2									~		-			+
			二方		1				1		-			-			
							I		_								

一覧表示リストを選択すると、対象となった画地が計測結果と共にに表示されます。

23 名寄せ検索

これは固定資産管理システム用の機能です。

「名寄せ検索」ボタンのクリックで名寄せ検索メニューが表示されます。



名寄せ検索					全面面 *
年度 対 名寄せH16 > 原	対象	范名コード	宛名〈漢字〉] (検索実行開じる

年度・対象を選択し、宛名をコード or 漢字名称のどちらかを入力し、

「検索実行」ボタンのクリックで、あらかじめ設定された土地家屋テーブルから、宛名と一致する データが一覧表示されます。

表示されたリストをマウスクリックすると、対象の土地・家屋が地図表示ウィンドウに強調して 表示されます。

名詩	『せ検索														全面	i) ×
年度 名寄	耳度 対象 宛名□→ド 宛名(读字) 名寄せH16 ∨ 所有者 ∨ 40673 大西 正起															
6	* 44.04.0					宛名コード		氏名又は名	弥		住	所又は	所在地	<u>b</u>		
٦.	石寄せ口16 所有者 40673 大西正起 馬町2丁目3番地の△6															
NO	字コード	本番	枝番	孫番	所有者コー	上個法区	分 台帳地目	目 現況地目	台帳	地積	現況地積	住宅	一般用	地積	住宅小規模	其地程
1	徳島三丁目	6621	0021	000	406	73 個人	雑種地	宅地	(0.00	672.00		48	0.27	1	91.7:
2	徳島三丁目	6621	0010	000	406	73 個人	雑種地	宅地	(0.00	29.00		2	0.73		8.2
3	長崎二丁目	0003	0021	000	406	73個人	宅地	宅地	(0.00	15.24			0.00		0.0(~
1		0007	0014	000	100			-÷16	· · ·		101.40	I		<u>^ ^ </u>		<u> </u>
NO	字コード	本番	枝番	孫番	登記区分	所有者コード	個法区	分 構造	t		種別		戸数	階層	建築年月日	台帳床
1	長崎二丁目	0003	0014	000	登記	40673	個人	鉄骨造		ホテ	ル非木遺	i	0	2	3510831	(
2	長崎二丁目	0003	0016	000	登記	40673	個人	鉄筋コンク	ルート	住宅	非木造		0	3	3440210	C
3	徳島三丁目	6621	0021	000	登記	40673	個人	木造		専用	住宅一册	8木造	0	1	3440301	C
<															•	>

24 グラフ表示

地図上にグラフを表示することが可能です。 グラフ表示の地図も、登録図面として登録可能です。 グラフは3種類。

・円グラフ



・棒グラフ



・積み上げ棒グラフ



24-1 円グラフ

地物の属性によって、円グラフを作成します。 下図は、町丁目ごとに年齢別の人口割合を円グラフとして表示しています。 円の直径は、人口総数を表します。



設定は、「登録図面管理メニュー」の「グラフ表示」で行います。

登録図面管理メニュー						終了
登録図面: 町丁目 年齢グラフ円	✔ 仕様削除	<u>町丁目_</u> 年齢グ [:]	57円	A ✔ 仕様登録	図面一覧の並び替え	
	ランク 属性表示	(その他設定) ラスター	属性制限	領域制限		
グラフ表示設定メニュー		グラフ表示			適用	リセット
NO 名称	レイヤ	属性ファイル	要素項目数	タイプ	サイズ	
1 年齡別男女別人口	町丁目	年齢別男女別人口	総数75歳以上、他3項	顧問 円	10~80 (総数で変動)	^
2						
3						
4						
5						
						~
·						
——— 表示验定 ———			EL.	*移動 下L:移動	追加 更新	<u><u> </u></u>
グラフ名 年齢別男女別人口				1920	X2550 X241	13.3844
レイヤ	要素項目[色·項目名·要	素名]	-	タイプ	サイズ	
町丁目 🗸	総数75歳以上	✔ 総数75歳以上		円 、	/ 🔘 固定の大きさ 40 🔤 🛛	ごクセル
属性ファイル	総数65歳以上	✓ 総数65歳以上			総数	で変動
年齢別男女別人口 🗸	総数15~64歳	✔ 総数15~64歳			○ 要素項目の合計値で変動	
	総数15歳未満	✓ 総数15歳未満			(最小) 10 ビクセル	
	未設定				(最大) 80 ビクセル	
	未設定				データ名	
	未設定				(最小値) 0 取得	ŧ
	未設定		~		(最大値) 5000 取得	ŧ

・レイヤ:
 グラフを表示するレイヤを選択します。

・属性ファイル: グラフで表示する属性ファイルを選択します。

・要素項目【色・項目名・要素名】:

円グラフ内の各要素を指定します。

要素項	目[色·項目名·要素	名]		
	総数75歳以上	~	総数75歳以上	
	総数65歳以上	\checkmark	総数65歳以上	
	総数15~64歳	$\boldsymbol{\checkmark}$	総数15~64歳	
	総数15歳未満	\checkmark	総数15歳未満	
	未設定	\checkmark		
	未設定	$\boldsymbol{\checkmark}$		
	未設定	$\boldsymbol{\checkmark}$		
	未設定	\checkmark		>
		~		

色: 「使用可能色ウィンドウ」から選択します。

- 項目名: 円グラフ内の各要素の項目名を指定します。 この要素で、円グラフ内が分割されます。
- 要素名: 凡例に表示する要素名を指定します。 デフォルトは項目名。
- ・タイプ: グラフのタイプを選択します。
 円/棒/積み上げ棒
- ・サイズ: グラフのサイズを指定します。
 固定、項目、要素項目の合計からの選択となります。

固定

サイズ	
 固定の大きる 	き 40 ビクセル
○ 総数	∨ で変動
 要素項目の 	合計値で変動
(最小) 10	ピクセル
(最大) 80	ビクセル
データ名	
(最小値) 0	取得
(最大値) 5000	取得

円の直径は固定(全て同じ大きさ)となります。

円の直径をピクセル値で指定します。

項目

要素項目の合計値

サイズ	
○ 固定の大きさ 40	ピクセル
○ 総数	✔ で変動
● 要素項目の合計値で	変動
(最小) 10 ピクセル	,

円の直径を表す項目を指定します。 それぞれの円の直径はこの項目値に依存します。 円の直径範囲(最小、最大)を指定します。(ピクセル) 円の直径範囲を表す項目値(最小、最大)を指定します。 左図の場合、値が0の時10ピクセル、

値が 5000 の時 80 ピクセル

となります。 データ名:凡例に表示するタイトルを指定します。 取得ボタン:実際のデータから最小値、最大値を取得 します。

円の直径を要素項目の合計値とします。 それぞれの円の直径はこの合計値に依存します。 その他の設定は、上記「項目」と同様です。

24-2 棒グラフ

地物の属性によって、棒グラフを作成します。 下図は、町丁目ごとに年齢別の人口割合を棒グラフとして表示しています。 バーの高さは、要素値を表します。



設定は、「登録図面管理メニュー」の「グラフ表示」で行います。

登録図面管理メニュー									終了
登録図面: 町丁目 年齢グラフ;	棒 く 仕様 削 の	余町丁目_年齢グ	ラフ_棒	AV	仕様登録	図面一覧の	並び替え		
設定 : レイヤ	ランク 属性表示	: (その他設定) ラスター	属性制限	領域制	限				
グラフ表示設定メニュー		グラフ表示					適用	リセット	
NO 名称	レイヤ	属性ファイル	要素項目数		タイプ	サイズ			_
1 年齢別男女別人口	町丁目	年齡別男女別人口	総数75歳以上、伯	也3項目	棒	60(項目値で	変動)		\sim
2									_
3									_
4									-
6									-
7									\sim
									_
——表示設定——				LIC移動	下に移動	追加	更新	削除	
グラフ名 年齢別男女別人口									_
レイヤ	要素項目[色·項目名·要	[素名]		タイプ	<u>+</u>	ナイズ			
	≤ 総数75歳以上	✓ 総数75歳以上	,	< ┣	· · · · ·	ヾーの高さ <u> 60</u> □	ビクセル		
西田 アイル 年齢別男女別人口 、	総数65歳以上	総数65歳以上			_	✓ 要素項目1000)期田(淡朝)		
	□ 総数15~64歳	総数15~64歳			-		Bu/B		
	総数15歳木満	▼ 総数15歳未満				取小道/ 0	위X1寸 En/8		
					c.	取八世/2000	· 4X1守		
	未設定								
	未設定	V							
L									

・レイヤ:
 グラフを表示するレイヤを選択します。

・属性ファイル: グラフで表示する属性ファイルを選択します。

・要素項目【色・項目名・要素名】:

棒グラフ内の各要素を指定します。

要素項目[色·項目名·要素:	名]		
総数75歳以上	~	総数75歳以上	
総数65歳以上	~	総数65歳以上	
総数15~64歳	~	総数15~64歳	
総数15歳未満	~	総数15歳未満	
未設定	~		\sim
	~		

色: 「使用可能色ウィンドウ」から選択します。

項目名: 各棒グラフの項目名を指定します。

この要素数分、棒グラフが横並びで作成されます。

- 要素名: 凡例に表示する要素名を指定します。 デフォルトは項目名。
- ・タイプ: グラフのタイプを選択します。
 円/棒/積み上げ棒
- ・サイズ: グラフのサイズを指定します。
 固定、要素項目値の範囲で変動からの選択となります。

固定

サイズ	サイズ					
バーの高	さ60 ビ	クセル				
 要素項目値の範囲で変動 						
データ名						
(最小値)	0	取得				
(最大値)	2000	取得				

バーの高さは固定(指定要素の最大値がすべて同じ高さ になる)となります。

バーの高さをピクセル値で指定します。 指定要素内の最大値がこのピクセル値となります。

要素項目値の範囲で変動

サイズ					
バーの高さ 100 ビ	クセル				
✓ 要素項目値の範囲で変動					
データ名					
(最小値) 0	取得				
(最大値) 2000	取得				

バーの高さ範囲を表す項目値(最小、最大)を指定 します。

全指定要素内の最小、最大です。

左図の場合、値が0の時0ピクセル、

値が 2000 の時 100 ピクセル

となります。

データ名:凡例に表示するタイトルを指定します。

取得ボタン:全指定要素の実際のデータから最小値、 最大値を取得します。

24-3 積み上げ棒グラフ

地物の属性によって、積み上げ棒グラフを作成します。 下図は、町丁目ごとに年齢別の人口割合を積み上げ棒グラフとして表示しています。 バーの高さは、要素合計値(人口総数)を表します。



設定は、「登録図面管理メニュー」の「グラフ表示」で行います。

登録図面管理メニュー						終了
登録図面: 町丁目 年齢グラ:	7 棒2 💙 住様削	除 町丁目_年齢の	ブラフ_棒2	A ✔ 仕様登録	図面一覧の並び替え	
設定 : レイヤ	ランク 属性表	示 (その他設定) ラスター	属性制限	領域制限		
グラフ表示設定メニュー		グラフ表示			通	明 リセット
NO 名称	レイヤ	属性ファイル	要素項目数	タイプ	サイズ	
1 年齢別男女別人口	町丁目	年齡別男女別人口	総数75歳以上、他33	項目 積み上げ	棒 40(合計値で変動)	^
2						
3						
4						
6						
7						~
——表示設定——			上I:	こ移動 下に移動	追加更新	折 削除
グラフ名 年齢別男女別人口]					
レイヤ 町丁日	要素項目[色・項目名・]	要素名]		タイブ 「 秸み FIT 様 ~	サイズ バーの高さ 40 ピクセ	711.
届性ファイル		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~		✓ (の高さ 40 1000) ✓ 要素項目の合計値である	200
年齡別男女別人口	✓ 総数15~64歳	轰 ✔ 総数15~64歳	ŧ		 データ名	
	総数15歳未満	i 🗸 総数15歳未満			(最大値) 2000 耳	双 得
	未設定					
		V				
	未設定		v			
		V				
L						

・レイヤ:
 グラフを表示するレイヤを選択します。

・属性ファイル: グラフで表示する属性ファイルを選択します。

・要素項目【色・項目名・要素名】:

棒グラフ内の各要素を指定します。

要素項目[色·項目名·要素	名]		
総数75歳以上	~	総数75歳以上	
総数65歳以上	~	総数65歳以上	
総数15~64歳	$\boldsymbol{\checkmark}$	総数15~64歳	
総数15歳未満	~	総数15歳未満	
未設定	\sim		
未設定	~		
未設定	\sim		
未設定	~		\sim
	~		

色: 「使用可能色ウィンドウ」から選択します。

項目名: 棒グラフ内の各要素の項目名を指定します。 この要素で、棒グラフが分割されます。

- 要素名: 凡例に表示する要素名を指定します。 デフォルトは項目名。
- ・タイプ: グラフのタイプを選択します。
 円/棒/積み上げ棒
- ・サイズ: グラフのサイズを指定します。
 固定、要素項目の合計値で変動からの選択となります。

固定

サイズ						
バーの高さ 40 ビクセル						
─────────────────────────────────────						
データ名						
(最大値)	2000	取得				

バーの高さは固定(すべて同じ高さ)となります。

バーの高さをピクセル値で指定します。

要素項目の合計値で変動

サイズ					
バーの高さ 40 ビ	クセル				
✓ 要素項目の合計値で変動					
データ名					
(最大値) 2000	取得				

バーの高さを表す項目値(最大)を指定します。 全指定要素の合計値の最大です。 左図の場合、全指定要素の合計値が2000の時 40 ピクセル

となります。

データ名:凡例に表示するタイトルを指定します。 取得ボタン:全指定要素の実際のデータから最大値を 取得します。